

IBM Rational
System Architect – Guide d'utilisation
Edition 11.3

Avant d'utiliser le présent document, lisez la section "Remarques" de l'annexe, à la page 11-2.

LE PRESENT DOCUMENT EST LIVRE EN L'ETAT SANS AUCUNE GARANTIE EXPLICITE OU IMPLICITE. IBM DECLINE NOTAMMENT TOUTE RESPONSABILITE RELATIVE A CES INFORMATIONS EN CAS DE CONTREFACON AINSI QU'EN CAS DE DEFAUT D'APTITUDE A L'EXECUTION D'UN TRAVAIL DONNE.

Ce document est mis à jour périodiquement. Chaque nouvelle édition inclut les mises à jour. Les informations qui y sont fournies sont susceptibles d'être modifiées avant que les produits décrits ne deviennent eux-mêmes disponibles. En outre, il peut contenir des informations ou des références concernant certains produits, logiciels ou services non annoncés dans ce pays. Cela ne signifie cependant pas qu'ils y seront annoncés.

Pour plus de détails, pour toute demande d'ordre technique, ou pour obtenir des exemplaires de documents IBM, référez-vous aux documents d'annonce disponibles dans votre pays, ou adressez-vous à votre partenaire commercial.

Vous pouvez également consulter les serveurs Internet suivants :

<http://www.fr.ibm.com> (serveur IBM en France)
<http://www.can.ibm.com> (serveur IBM au Canada)
<http://www.ibm.com> (serveur IBM aux Etats-Unis)

Compagnie IBM France
Direction Qualité
Tour Descartes
92066 Paris-La Défense Cedex 50

Cette édition s'applique à IBM® Rational® System Architect®, version 11.3 et à toutes les éditions et modifications ultérieures jusqu'à mention contraire dans les nouvelles éditions.

© Copyright IBM Corporation 1986, 2009
US Government Users Restricted Rights—Use, duplication or disclosure restricted by GSA ADP Schedule Contract with IBM Corp.

Table des matières

Table des matières	I
Introduction à Rational System Architect	1-1
<i>Rational System Architect</i> Composants et fonctions	1-2
Méthodologies prises en charge dans Rational System Architect	1-8
Utilisation de Rational System Architect	2-1
Rational System Architect : Mise en route.....	2-2
Utilisation des encyclopédies de projet "Exemples"	2-3
Création et ouverture d'une encyclopédie de projet	2-5
Sélection des diagrammes disponibles et des langages cible	2-8
Options de la boîte de dialogue de configuration	2-10
Utilisation de la boîte de dialogue de configuration avancée.....	2-16
Création d'un diagramme	2-19
Création ou modification d'une définition.....	2-21
Utilisation des barres d'outils	2-25
Personnalisation des barres d'outils	2-27
Sortie de Rational System Architect.....	2-29
Utilisation de l'explorateur	3-1
Fonctions de l'explorateur	3-2
Affichage d'éléments dans l'explorateur	3-3
L'option Propriétés	3-4
Ancrage/annulation de l'ancrage de l'explorateur	3-5
Création, édition et suppression de diagrammes via l'explorateur	3-6
Création, édition et suppression de définitions via l'explorateur.....	3-8
Suppression définitive d'une définition de l'encyclopédie	3-10
Techniques générales de dessin	4-1
Le dessin dans Rational System Architect	4-2
Traçage de symboles sur un diagramme	4-3
Dénomination et définition des symboles	4-5
Traçage de lignes.....	4-6
Traçage de lignes dans un diagramme de relation d'entité.....	4-12
Paramètres des diagrammes	4-15
Déplacement de symboles et édition d'un diagramme.....	4-17
Commande Annuler	4-20

Polices	4-21
Fichier de format	4-24
Copie de diagrammes	4-32
Raccourcis clavier	4-34
Utilisation des définitions.....	5-1
Qu'est-ce qu'une définition dans <i>Rational System Architect</i> ?	5-2
Symboles et définitions	5-3
Parcourir, sélectionner et faire glisser	5-5
Utilisation de grilles	5-6
Traitement des définitions de données	5-8
Les attributs dans les entités.....	5-9
Éléments et structures de données	5-10
Utilisation des domaines de données.....	5-12
Texte, descriptions et commentaires	5-17
Vérification orthographique.....	5-19
Importation et exportation de définitions	5-20
Importation et exportation CSV et Texte.....	5-21
Utilisation du presse-papiers.....	5-23
Importation/exportation via XML.....	5-24
L'éditeur de matrice	6-1
L'éditeur de matrice	6-2
Matrice "X" dans la cellule	6-5
Matrices Texte dans la cellule.....	6-8
Matrices multidimensionnelles.....	6-12
Matrices en miroir	6-16
Création de matrices.....	6-19
Suivi des exigences.....	7-1
Gestion des exigences dans Rational System Architect	7-2
Exigences intégrées	7-3
Personnalisation des exigences	7-4
Ajout d'exigences aux définitions	7-6
Fonction de suivi intégrée	7-7
Création et association d'une spécification d'exigence.....	7-8
Comment définir des exigences	7-12
Nivellement de diagrammes à l'aide des liens parent/enfant.....	8-1
Etablissement d'un lien entre diagrammes parents et enfants.....	8-2
Techniques d'organisation du flux de données.....	8-8
Nivellement du magasin de données	8-11
Système de génération de rapports et de documentation.....	9-1

Système interne de génération de rapports.....	9-2
Rapports Microsoft Word	9-5
Générateur HTML.....	9-6
Support IBM	10-1
Pour contacter le service de support logiciel IBM Rational.....	10-2
Annexe :.....	11-1
Remarques.....	11-2
Marques.....	11-5
Remerciements	11-6

1

Introduction à Rational System Architect

Introduction

Bienvenue dans IBM Rational System Architect, le numéro un mondial des outils de modélisation. Rational System Architect vous propose un ensemble complet de fonctions de modélisation de processus métier, de modélisation UML, de modélisation des données relationnelles et d'analyse et de conception structurées. Ces fonctions s'exécutent dans un environnement multiutilisateur en temps réel qui s'appuie sur le référentiel de Rational System Architect et sur un métamodèle personnalisable.

Le présent chapitre vous présente *Rational System Architect*, ses principales fonctions et les méthodologies de modélisation prises en charge.

Rubriques contenues dans ce chapitre	Page
Composants et fonctions du produit	1-2
Méthodologies prises en charge dans Rational System Architect	1-9

Rational System Architect Composants et fonctions

Rational System Architect se compose d'un vaste ensemble de composants destinés à capturer, concevoir, modéliser et créer des architectures d'entreprise. Toutes les informations relatives à la conception sont stockées dans un référentiel multiutilisateur appelé "encyclopédie". Une encyclopédie est créée sous la forme d'une base de données sous SQL Server 2000, SQL Server 2005, Microsoft Server Desktop Engine (MSDE), SQL Express, Oracle9i ou Oracle 10g.

Prise en charge complète de tous les principaux paradigmes de modélisation

Rational System Architect est le seul outil sur le marché qui propose une prise en charge intégrée des quatre domaines d'analyse et de conception : modélisation métier, modélisation par objet et par composant, modélisation des données relationnelles et conception et analyse structurées.

La prise en charge de la modélisation de processus métier permet une couverture complète de la structure de Zachman et de la méthodologie IDEF, ainsi que des liens vers des outils de simulation tiers. La modélisation par objet et par composant est possible grâce à la prise en charge de la notation UML et des fonctions d'ingénierie en amont et d'ingénierie inverse dans plusieurs langages. Les fonctions de modélisation de données incluent les modèles de relation d'entité avec des zones thématiques, des modèles physiques distincts, la génération de schéma et l'ingénierie inverse. La prise en charge des méthodologies Gane & Sarson, Yourdon/DeMarco, Ward & Mellor et SSADM permet l'exécution des fonctions de conception et d'analyse structurées.. Les options facultatives suivantes peuvent également être achetées auprès de Rational System Architect :

- L'option de simulation propose une fonction de simulation des diagrammes de processus métier, des flux de processus IDEF3 et des diagrammes BPMN.
- L'interface IBM Rational DOORS de Rational System Architect, qui relie Rational System Architect à l'outil de gestion des exigences d'IBM Rational, permet un suivi des exigences par rapport aux modèles de conception.

- L'option DoDAF de Rational System Architect offre une prise en charge complète de la structure DoDAF (Department of Defense Architecture Framework) de l'administration américaine.

Interface graphique et espace de travail de dessin

Rational System Architect offre un espace de travail de dessin permettant de générer graphiquement les modèles représentant la conception du système métier, de l'application ou de la base de données en cours de modélisation. Il propose de nombreuses options de dessin, d'affichage et de visualisation des éléments. Vous pouvez également imprimer les diagrammes et créer automatiquement certains types de modèle à l'aide des diverses fonctions d'ingénierie inverse de Rational System Architect.

L'explorateur

L'explorateur de Rational System Architect est une interface de navigation multifonction affichant les diagrammes et les définitions de l'encyclopédie sous forme d'arborescence. Il s'ouvre automatiquement au démarrage du produit. Il vous permet d'afficher des diagrammes et des définitions, de les ouvrir, de les éditer, de limiter leur accès à la lecture seule ou de les supprimer. Grâce à l'option de filtrage, vous pouvez définir quels types de définition et de diagramme vous souhaitez afficher.

Structures

Rational System Architect contient un gestionnaire de structures permettant aux utilisateurs d'afficher et d'accéder aux modèles et aux artefacts qu'ils ont développés dans une encyclopédie via une interface de structure. Chaque cellule de ce gestionnaire peut être ouverte pour afficher dans le navigateur une liste filtrée de tous les diagrammes et de toutes les définitions de l'encyclopédie en rapport avec la cellule de la structure. Les utilisateurs peuvent utiliser des structures prédéfinies et reconnues dans le secteur informatique, telles que les structures Zachman ou DoDAF, fournies par IBM, ou générer leur propre navigateur de structures destiné à prendre en charge leur propre structure personnalisée.

Diagrammes et espaces de travail de dessin

Chaque type de diagramme est associé à sa boîte à outils et aux symboles propres à la méthodologie prise en charge par ce diagramme. Utilisez le curseur et la souris pour sélectionner l'un des outils ou symboles, puis déposez-le dans la zone de dessin du diagramme. Un diagramme peut contenir jusqu'à environ

1 850 symboles. Vous pouvez agrandir la zone de dessin par défaut jusqu'à une taille maximale d'environ 1,10 m2.¹

Boîtes de dialogue de définition

Les boîtes de dialogue de définition permettent d'éditer les définitions de l'encyclopédie. Vous pouvez personnaliser les propriétés représentant chaque type de définition à l'aide de la fonction de métamodèle extensible de Rational System Architect. Pour plus d'informations, voir l'aide en ligne ou le manuel *Extensibility Guide*.

Éditeurs de matrice

Rational System Architect propose une suite d'éditeurs de matrice vous permettant d'entrer des informations dans les modèles avant qu'un diagramme soit tracé. En abordant l'analyse de cette façon, vous privilégiez une vue d'ensemble du problème et des éléments dépendants avant de passer à une phase d'analyse et de conception plus détaillée.

Des éditeurs de matrice existent pour tous les types de modélisation disponibles dans Rational System Architect, y compris la modélisation métier d'entreprise et la modélisation métier IDEF. Les utilisateurs peuvent également créer leurs propres matrices et exécuter des rapports sur celles-ci.

Référentiel multiutilisateur et métamodèle extensible

Le référentiel stocke les définitions des composants qui constituent un projet. Vous pouvez associer des informations à chaque symbole présent sur un diagramme. Vous pouvez également inclure des explications sur les composants non graphiques : éléments de données, structures de données, attributs, exigences, plans de test, objets métier et autres objets non graphiques. Chaque objet graphique ou non graphique est associé au moins à la propriété "Description," dans laquelle vous pouvez entrer un texte informatif expliquant les raisons de la présence de l'objet dans le projet.

Certains objets graphiques, comme les entités ou les tables, sont associés à de nombreuses propriétés. Les propriétés peuvent varier selon les cas. Elles sont par exemple différentes dans un système conçu autour d'une base de données Oracle et dans un système conçu autour d'une base de données Access.

¹ Pour plus d'informations sur l'agrandissement de la zone de dessin, consultez la rubrique MaxDrawArea dans l'aide en ligne.

**Personnalisation
du métamodèle
du référentiel**

Dans Rational System Architect, les définitions, les diagrammes et les symboles sont définis par des propriétés. Ces propriétés sont parfois appelées métadonnées. Le système de propriétés est contrôlé par deux fichiers : SAPROPS.CFG et USRPROPS.TXT. Ces fichiers sont hébergés dans la table FILES de l'encyclopédie Rational System Architect. Pour y accéder, il suffit de les exporter vers l'encyclopédie ou de les importer à partir de l'encyclopédie via la commande **Outils, Personnaliser les propriétés utilisateur**. Ils servent à définir la liste des propriétés associées à chaque type de diagramme, de symbole et de définition dans Rational System Architect.

Le fichier SAPROPS.CFG contient les propriétés spécifiées par IBM pour définir le métamodèle par défaut d'une encyclopédie. Le fichier USRPROPS.TXT est un fichier vide permettant à l'utilisateur d'ajouter des propriétés en fonction de ses besoins de modélisation. Lorsqu'une encyclopédie est ouverte, le logiciel commence par analyser le fichier SAPROPS.CFG, puis le fichier USRPROPS.TXT. Les propriétés du fichier USRPROPS.TXT remplacent les propriétés similaires du fichier SAPROPS.CFG.

Les utilisateurs peuvent apporter des modifications simples ou complexes au métamodèle de l'encyclopédie dans le fichier USRPROPS.TXT. Ces modifications sont stockées dans USRPROPS.TXT. Elles peuvent également être diffusées dans l'ensemble de l'organisation et faire fonction de propriétés standard dans l'entreprise. Il est également à noter que le fichier USRPROPS.TXT n'est jamais écrasé par une nouvelle version ou une nouvelle installation de Rational System Architect.

Pour plus d'informations, voir l'aide en ligne et le manuel Extensibility Guide relatif à USRPROPS.

**Importation et
exportation
d'informations**

Rational System Architect offre de nombreuses fonctions d'importation à partir du référentiel et d'exportation vers celui-ci :

- Un mécanisme d'importation/exportation permet d'importer ou d'exporter des définitions au format CSV et au format texte.
- Une fonction d'importation/exportation XML permet d'importer ou d'exporter des informations vers un document d'instance XML conforme à une définition de type de document (DTD) Rational System Architect, saxml.dtd (situé dans <C>:\Program Files\IBM\Rational\System Architect Suite\11.3\System Architect\saxml.dtd).
- Rational System Architect offre une prise en charge native de VBA avec un modèle d'objet publié. Voir la description ci-dessous.
- Une option XMI complémentaire vous permet d'importer ou d'exporter des données UML via XMI. Vous pouvez ainsi dialoguer avec d'autres outils de modélisation UML.
- Rational System Architect contient une fonction de fusion/extraction permettant d'échanger des informations de façon sélective entre encyclopédies.
- Les fonctions de génération de code et de rétro-conception de langage permettent d'exporter et d'importer des informations relatives au diagramme de classe.
- Les fonctions de génération de schéma et de rétro-conception permettent d'exporter ou d'importer des informations sur la modélisation des données.

**Extensibilité
intégrée via
Microsoft VBA**

La fonction d'extensibilité via Microsoft Visual Basic for Applications permet aux utilisateurs de Rational System Architect de créer des scripts à exécuter dans Rational System Architect. Ces scripts VBA peuvent être exécutés lorsqu'un utilisateur les invoque. Ils peuvent également être exécutés automatiquement après certains événements (par exemple l'ouverture d'une encyclopédie ou la sauvegarde d'une définition). L'environnement de développement interactif (IDE) de Microsoft VBA permettant de créer ou d'éditer des scripts VBA est fourni avec Rational System Architect. Pour plus d'informations, voir l'aide en ligne.

**Génération de
rapports et
documentation**

Le système de génération de rapports et de documentation vous permet de générer divers rapports de gestion et de contrôle des projets. Rational System Architect contient trois systèmes de génération de rapports et de documentation :

**Système de
génération de
rapports**

Plus de 150 rapports prédéfinis sont disponibles. Les utilisateurs peuvent générer leurs propres rapports à l'aide d'une interface graphique conçue à cet effet.

**Rapports
Microsoft Word**

Au cours de l'installation de System Architect, plusieurs modèles Word prédéfinis sont chargés dans le répertoire des modèles Word. Pour les exécuter, ouvrez un document Word nouveau ou existant, sélectionnez l'un des modèles prédéfinis, puis exécutez une série de rapports dans l'encyclopédie ouverte. Vous pouvez personnaliser les modèles de rapports Word à l'aide de l'application Visual Basic for Applications présente dans Word.

Générateur HTML

Un générateur HTML intégré permet de créer automatiquement de rapports au format HTML contenant des images contextuelles sur certains diagrammes ou sur tous les diagrammes de l'encyclopédie du projet. Ces rapports s'ouvrent automatiquement dans le navigateur de votre choix.

Screen Painter

Vous pouvez utiliser la fonction Screen Painter pour créer des fenêtres et des menus d'interface graphique de style Windows. Screen Painter propose trois types de diagramme : Ecran graphique, Ecran de caractères et Menu. Les diagrammes de type Ecran graphique et Menu sont fournis avec les boîtes à outils incluant les contrôles Windows standard. Vous pouvez également faire glisser des objets précédemment définis (entités, éléments de données et structures de données) vers un diagramme Ecran graphique : ces définitions créeront automatiquement des contrôles. Vous pouvez copier des boîtes de dialogue et menus existants. A partir des écrans graphiques et des menus créés, vous pouvez aussi générer des fichiers .DLG, .MNU et .H destinés aux projets Windows ou des fichiers Visual Basic de type .FRM.

Les diagrammes Ecran de caractères permettent de créer des écrans de caractères pour les applications COBOL. Rational System Architect génère des fichiers COBOL de types .WKS et .SCS à partir des diagrammes Ecran de caractères.

Méthodologies prises en charge dans Rational System Architect

Modélisation de processus métier

Rational System Architect propose plusieurs fonctions de modélisation de processus métier via diverses techniques, dont la prise en charge intégrée de la modélisation métier d'entreprise et la méthodologie IDEF.

Mécanismes de chiffrage des coûts par activité

L'activité de modélisation de processus métier contient des mécanismes de chiffrage par les coûts.

Simulation

Les diagrammes de modélisation de processus métier proposent des liens vers un outil de simulation externe, Witness.

Modélisation UML

Rational System Architect offre des fonctions de modélisation orientée objet et par composant via le langage UML (Unified Modeling Language). Bien qu'en constante évolution, ce langage constitue la norme actuelle en matière d'analyse et de conception orientées objet des systèmes.

Génération de code

Les diagrammes de classes orientés objet (les diagramme de classes UML par exemple) permettent de générer du code. Cette fonction permet de convertir une conception de diagramme de classes dans les langages suivants : C++, Java, Visual Basic, CORBA IDL et JavaScript.

Rétro-conception à partir de C++ ou Java

Une codification en C++ et/ou Java existante peut faire l'objet d'une rétro-conception dans Rational System Architect en vue de la création d'un diagramme de classes.

Modélisation des données relationnelles

Rational System Architect propose une gamme très complète de fonctions de modélisation : modélisation de donnée conceptuelles, modélisation de données logiques via des modèles et des domaines synchronisés et modèles physiques distincts.

Génération de schéma

Le générateur de schémas de Rational System Architect crée des instructions DDL (Data Definition Language) pour divers systèmes de gestion de base de données SQL et non SQL ou établit un lien direct vers une base de données existante via les pilotes ODBC. Il crée également des définitions de données destinées à être entrées dans des programmes en langages COBOL et C. Les schémas sont générés à partir d'un modèle de données physique. Le menu **Générateur de schémas** se trouve dans le menu **Outils**. Il apparaît uniquement lorsqu'un diagramme de modèle de données physique est affiché dans la fenêtre active.

Ingénierie inverse de la base de données

La fonction d'ingénierie inverse de la base de données de Rational System Architect permet la rétro-conception de divers schémas SQL et bases de données vers une encyclopédie Rational System Architect nouvelle ou existante. Les systèmes existants peuvent ainsi être facilement mis à niveau. Les définitions de dictionnaire et les modèles de données physique sont également générés. La rétro-conception permet aussi de créer des diagrammes à partir de fichiers .DLG et .MNU. La commande **BD Rétro-conception** se trouve dans le menu **Outils**.

Synchronisation de la base de données™

DB Synchronize™ est un outil de Rational System Architect qui permet aux modélisateurs de données de gérer efficacement les modèles physiques et le schéma de base de données. Avec **DB Synchronize™**, vous pouvez comparer et synchroniser de manière sélective un modèle de données physique et un schéma de SGBD. Les SGBD pris en charge au moment de l'impression de ce manuel sont SQL Server 7, SQL Server 2000, SQL Server 2005, Teradata, DB2/UDB v8, Oracle 8x et versions ultérieures. Vous pouvez également comparer et synchroniser deux modèles de données physiques ou deux bases de données.

**Analyse et
conception
structurées**

Rational System Architect propose un ensemble de diagrammes destinés à prendre en charge les techniques structurées traditionnelles d'analyse et de conception telles que Gane & Sarson, Yourdon/DeMarco, Ward & Mellor, SSADM et IE (Information Engineering). Les diagrammes de flux de données propres à une méthodologie décomposables et nivelables, la synchronisation automatique des magasins de données et des entités dans les modèles de données de relation d'entité, les diagrammes de décomposition, les diagrammes de contexte, les diagrammes de transition d'état et les graphiques de structure sont pris en charge.

System Architect

2

Utilisation de Rational System Architect

Introduction

Ce chapitre décrit divers aspects de l'utilisation de Rational System Architect : sélection d'une méthodologie, des types de diagramme et des propriétés servant à la modélisation, création d'un diagramme, utilisation de l'explorateur et des barres d'outils.

Rubriques contenues dans ce chapitre	Page
Rational System Architect : mise en route	2-2
Sélection des diagrammes et des propriétés disponibles	2-9
Création d'un diagramme	2-22
Création ou modification d'une définition	2-24
Utilisation des barres d'outils	2-28
Sortie de Rational System Architect	2-33

Rational System Architect : mise en route

L'ID audit

Lorsque vous ouvrez Rational System Architect pour la première fois, une boîte de dialogue vous demandant d'entrer un ID audit s'ouvre. Un ID audit est un ID utilisateur permettant de distinguer les utilisateurs faisant de la modélisation dans Rational System Architect.

Votre ID audit peut être composé de n'importe quelle combinaison de caractères alphanumériques ne devant pas dépasser sept caractères. Le premier caractère ne doit pas être vide.

L'administrateur de votre système peut avoir rédigé des instructions relatives à la création des ID audit. En général, une abréviation du nom de l'utilisateur est utilisée : l'utilisateur Pierre Martin peut par exemple choisir PMartin ou PierreM.

L'ID audit permet de marquer toutes les tâches que vous avez effectuées dans Rational System Architect. Si, par exemple, vous déplacez des symboles dans un diagramme, l'enregistrement de ce diagramme dans l'encyclopédie est marquée de votre ID audit, de la date et de l'heure. Ces informations peuvent être imprimées dans un rapport, indiquant les actions exécutées par PierreM le 12 mai, par exemple, ou les définitions ayant été modifiées par JeanC depuis le 1er janvier.

L'ID audit saisi est écrit dans le fichier sa2001.ini. Lors de la prochaine exécution de Rational System Architect, cet **ID audit** sauvegardé apparaîtra comme valeur par défaut dans le coin inférieur droit de la fenêtre de l'application. Pour remplacer cette valeur, cliquez sur le menu **Fichier** et sélectionnez **ID audit**. Vous pouvez changer l'ID audit lorsqu'une session Rational System Architect est en cours.

Si vous utilisez une encyclopédie d'entreprise mise en oeuvre via le gestionnaire de catalogue SA, votre ID réseau est automatiquement utilisé comme **ID audit**.

Utilisation des encyclopédies de projet "Exemples"

Les tâches exécutées dans Rational System Architect sont stockées dans une encyclopédie de projet. L'encyclopédie est une base de données SQL Server 2000, SQL Server 2005, SQL Express (qui remplace MSDE), Oracle9i ou Oracle 10g. Dans SQL Server et SQL Express, une encyclopédie correspond à une base de données. Dans Oracle 9i et Oracle 10g, elle correspond à un objet de schéma. Rational System Architect contient plusieurs encyclopédies "exemples" situées dans le sous-répertoire <C>:\Program Files\IBM\Rational\System Architect Suite\11.3\System Architect\Encyclopedias.

Association d'une encyclopédie de projet "Exemple" au serveur

Pour ouvrir l'une de ces encyclopédies, vous devez commencer par l'associer au serveur. Vous pouvez procéder de l'une des façons suivantes :

- Dans le cas d'un serveur **SQL Server 2000 ou SQL Server 2005**, l'administrateur de base de données peut associer l'encyclopédie à l'aide de Microsoft Enterprise Manager.
- Dans le cas d'un serveur **SQL Express** (qui remplace MSDE), vous pouvez associer l'encyclopédie à l'aide de l'utilitaire IBM Rational SAEM (SQL Server).
- Rational System Architect ne contient pas d'encyclopédie "exemple" pour Oracle9i ou Oracle 10g. En cas d'utilisation de l'une de ces bases de données, il est possible d'utiliser un serveur SQL Express, installable localement sur n'importe quel ordinateur. Vous pouvez également créer une encyclopédie dans Oracle9i ou Oracle 10g et fusionner une des encyclopédies "exemples" dans celle-ci.

Pour prendre connaissance des instructions relatives à l'association d'une encyclopédie préconfigurée au serveur, consultez les tutoriels en ligne (le tutoriel de démarrage rapide ou les tutoriels de méthode). Vous pouvez également y trouver des informations relatives à SAEM (SQL Server) et à SAEM (Oracle).

Pour commencer à travailler avec un nouveau projet, vous pouvez créer une encyclopédie.

Création et ouverture d'une encyclopédie de projet

Création d'une connexion

La première étape de la création d'une encyclopédie consiste à établir une connexion. Une connexion sert de pointeur entre votre serveur et l'encyclopédie que vous créez. Les utilisateurs qui se connectent pour la première fois ne possèdent aucune connexion disponible. Vous devrez créer une connexion et spécifier le nom du serveur, son type et les informations relatives à la sécurité. Lorsque vous créez une connexion, utilisez le nom préféré de la connexion serveur. Pour créer une connexion, procédez comme suit :

1. Démarrez **Rational System Architect**.
2. Sélectionnez **Fichier, Ouvrir l'encyclopédie** (ou cliquez sur l'icône **Ouvrir l'encyclopédie** de la barre d'outils).
3. Cliquez sur l'icône **Nouveau**.
4. Sélectionnez le bouton "... " (points de suspension) en regard de la zone **Connexion**. La boîte de dialogue **Gestionnaire de connexions** apparaît.
5. Sélectionnez l'icône **Nouveau** dans la boîte de dialogue **Gestionnaire de connexions**.
6. Indiquez un nom de connexion dans la zone **Nom de la connexion**, de préférence celui du serveur. Si vous n'êtes pas sûr du nom du serveur, vous pouvez entrer le nom de votre ordinateur.
7. Pour identifier le nom de votre ordinateur, affichez le bureau et cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône "**Poste de travail**" et sélectionnez "**Propriétés**".

8. Suivant la version de Windows installée sur votre machine, cliquez sur l'onglet "**Identification réseau**" ou "**Nom de l'ordinateur**". Le "**Nom complet de l'ordinateur**" s'affiche.
9. Entrez le nom de votre ordinateur **+\\TLOGICSA**, par exemple **USNYC-SUSWTLOGICSA**.
10. Placez le curseur dans la zone **Nom du serveur** et choisissez le nom de votre serveur dans la liste déroulante.
11. Choisissez le type de serveur dans la liste déroulante **Type de serveur** : **SQL** ou **Oracle**.
12. Sélectionnez le type de sécurité que vous utilisez : **Windows, SQL Server** ou **SQL (Conserver le mot de passe)**. Votre administrateur doit pouvoir vous conseiller la méthode à utiliser. Si vous exécutez SQL Express à partir de votre machine locale, vous pouvez utiliser la sécurité Windows pour les machines Windows 2000, Windows 2003 et Windows XP.
13. Sélectionnez **OK** pour créer la connexion disponible.

Création d'une encyclopédie

Pour créer une encyclopédie, procédez comme suit :

1. Sélectionnez **Ouvrir l'encyclopédie** dans le menu **Fichier** (ou cliquez sur l'icône **Ouvrir l'encyclopédie** de la barre d'outils).
2. Cliquez sur l'icône **Nouveau** dans la boîte de dialogue **Ouvrir l'encyclopédie**.

Vous pouvez éventuellement cocher la case **Encyclopédie d'entreprise** afin de soumettre l'encyclopédie au contrôle des accès tel qu'il est défini par le gestionnaire de catalogues de SA. Cochez la case **Autoriser d'autres personnes à accéder à cette encyclopédie** pour la rendre accessible à d'autres utilisateurs.

3. Spécifiez la **Connexion**. La zone **Connexion** sert de pointeur entre le serveur et l'encyclopédie (la base de données) que vous créez. Pour sélectionner une connexion, vous pouvez :

cliquer sur la flèche déroulante et sélectionner votre serveur dans la liste,

ou

cliquer sur le bouton "... " (points de suspension) en regard de la zone déroulante. Cette méthode ouvre la boîte de dialogue **Gestionnaire de connexions**, dans laquelle vous pouvez afficher les connexions existantes ou en créer de nouvelles.

4. Sélectionnez une connexion disponible et cliquez sur **OK**.
5. Dans la zone **Nom de la nouvelle encyclopédie**, entrez le nom de l'encyclopédie à créer. S'il en existe déjà une de ce nom, vous serez invité à l'ouvrir.
6. Si elle n'est pas sélectionnée, activez l'option **Ouvrir cette encyclopédie au démarrage** située dans la partie inférieure gauche de la boîte de dialogue **Ouvrir l'encyclopédie**. Cette encyclopédie devient alors l'encyclopédie ouverte automatiquement par défaut à chaque démarrage de SA.
7. Cliquez sur **OK** pour créer l'encyclopédie.
8. La boîte de dialogue **Configuration des propriétés** de System Architect s'affiche. Choisissez les types de diagramme et de propriété dont vous souhaitez disposer lors de la création de l'encyclopédie. Vous pourrez modifier votre sélection à tout moment au cours du projet. La boîte de dialogue **Configuration des propriétés** est décrite en détail à la section suivante.
9. Cliquez sur **OK** dans la boîte de dialogue **Configuration des propriétés** pour créer l'encyclopédie.

**Ouverture d'une
encyclopédie
existante**


1. Deux onglets permettent d'ouvrir une encyclopédie existante dans la boîte de dialogue **Ouvrir l'encyclopédie** : l'onglet **Existant** et l'onglet **Récent** . Vous pouvez utiliser l'un d'eux pour ouvrir une encyclopédie existant sous la forme d'une base de données sur un serveur SQL Server 2000, SQL Server 2005, SQL Express, Oracle 9i ou Oracle 10g.

Sélection des diagrammes disponibles et des langages cible

La boîte de dialogue Configuration des propriétés de **System Architect** vous permet de sélectionner les propriétés des diagrammes et des définitions qui seront disponibles dans toutes les sessions.

1. Dans le menu **Outils**, sélectionnez **Personnaliser le support des méthodes, Configuration de l'encyclopédie**. La boîte de dialogue **Configuration des propriétés de System Architect** s'affiche.

Figure 2-1. Boîte de dialogue **Configuration des propriétés de System Architect**



2. Activez les types de diagramme et de méthodologie que vous souhaitez utiliser.

3. Vous pouvez sélectionner un ou plusieurs langages cible pour la génération de code : C++, Java, Visual Basic et/ou CORBA IDL. Vous pouvez également ne rien sélectionner.
4. Vous pouvez sélectionner un ou plusieurs ensembles de propriétés pour la base de données cible. Vous pouvez également ne rien sélectionner. Un ensemble de propriétés n'est pas requis pour la modélisation des données logiques avec les modèles Relation d'entité. Il n'est obligatoire que pour la modélisation des données physiques. Toutefois, le choix de la base de données peut être effectué au moment de la création du modèle physique (voir aussi la définition d'un type de SGBD par défaut.)
5. Cliquez sur **OK** pour fermer la boîte de dialogue.
6. Sélectionnez **Fichier, Ouvrir l'encyclopédie** (ou cliquez sur l'icône **Ouvrir l'encyclopédie** de la barre d'outils) pour ouvrir à nouveau l'encyclopédie. Les modifications seront alors prises en compte.

Options de la boîte de dialogue de configuration

Le contenu de la boîte de dialogue **Configuration des propriétés de System Architect** est décrit dans le tableau ci-dessous :

Nom de l'option ou du bouton	Description
Appliquer les modifications à toutes les encyclopédies futures	Activez l'option Appliquer les modifications à toutes les encyclopédies futures si vous souhaitez que les mêmes options soient activées au démarrage de chaque nouvelle encyclopédie. Le fichier SADECLAR.CFG situé dans le sous-répertoire exécutable est modifié.

Nom de l'option ou du bouton	Description
<p>Modélisation Business Enterprise</p> <p>BPMN</p> <p>Diagramme et modèle de processus</p> <p>IDEF0</p> <p>IDEF3</p>	<p>La modélisation Business Enterprise propose les diagrammes suivants :</p> <p>Concept métier Diagramme décisionnel Flux Hiérarchie fonctionnelle Concept réseau Organigramme Décomposition des processus Hiérarchie des processus Mappe des relations Architecture du système Mappe des zones système Contexte du système Structure du système/sous-système</p> <p>Si vous sélectionnez l'option BPMN, le diagramme suivant est activé : Diagramme Processus métier</p> <p>L'option Diagramme et modèle de processus active les diagrammes suivants : Diagramme des processus Mappe des processus</p> <p>Si vous sélectionnez IDEF0, les diagrammes suivants sont activés : IDEF0 Arborescence de noeuds</p> <p>Si vous sélectionnez IDEF3, les diagrammes suivants sont activés : Flux de processus IDEF3 Transition d'état des objets IDEF3</p> <p style="text-align: right;">2-13</p>

Nom de l'option ou du bouton	Description
<p>Business Enterprise</p> <p>Simulation</p>	<p>Si vous sélectionnez Simulation, les ensembles de propriétés de simulation sont activées pour les diagrammes suivants :</p> <p>BPMN Diagramme des processus Flux de processus IDEF3</p>
<p>Modélisation des objets</p> <p>UML</p>	<p>Si vous sélectionnez UML, les diagrammes suivants sont activés :</p> <p>Activité Cas d'utilisation Séquence Collaboration Classe Etat Composant Déploiement</p>

<p>Analyse/conception structurée</p> <p>Gane/Sarson</p> <p>Ward/Mellor</p> <p>Yourdon/DeMarco</p> <p>SSADM</p>	<p>Si vous sélectionnez Gane/Sarson, les diagrammes suivants sont activés : Flux de données Gane & Sarson Transition d'état Graphique de la structure De plus, les diagrammes Organigramme et Décomposition sont activés.</p> <p>Si vous sélectionnez Ward/Mellor, les diagrammes suivants sont activés : Flux de données Ward & Mellor Transition d'état Ward & Mellor Graphique de la structure De plus, les diagrammes Organigramme et Décomposition sont activés.</p> <p>Si vous sélectionnez Yourdon/DeMarco, les diagrammes suivants sont activés : Flux de données Yourdon/DeMarco Transition d'état Graphique de la structure De plus, les diagrammes Organigramme et Décomposition sont activés.</p> <p>Si vous sélectionnez SSADM, les diagrammes suivants sont activés : Contexte SSADM Flux de données SSADM Structure de données SSADM Structure des boîtes de dialogue SSADM Flux de documents SSADM Corr. des effets SSADM Processus d'interrogation SSADM</p>
---	---

<p>IE</p>	<p>Historique du cycle de vie des entités SADM Structure d'E-S SSADM Traitement de la base de données logique SSADM Structure des menus SSADM Traitement de la base de données physique SSADM Flux de ressources SSADM Processus de mise à jour SSADM</p> <p>Si vous sélectionnez IE (Information Engineering), les diagrammes suivants sont activés :</p> <p>Flux de données Gane & Sarson Transition d'état Ward & Mellor Graphique de la structure Diagrammes des relations entre entités De plus, les diagrammes Organigramme et Décomposition sont activés.</p>
------------------	---

<p>Autres diagrammes utiles</p> <p>Screen Painter</p> <p>Organigramme</p> <p>Décomposition</p> <p>iRMA</p> <p>Schéma XML</p>	<p>Utilisez l'option Screen Painter pour créer les boîtes de dialogue nécessaires lors de la conception d'une interface graphique ou d'écrans pour votre projet. Les diagrammes suivants sont alors disponibles : Ecran graphique, Ecran de caractères et Menu.</p> <p>Activez l'option Organigramme pour que le diagramme Organigramme devienne disponible.</p> <p>Décomposition sont utilisés pour représenter sous forme de diagramme une organisation ou un système dans une hiérarchie d'arborescence. Si vous sélectionnez cette option, le diagramme Décomposition et le diagramme Auto-Décomposition (qui crée automatiquement des hiérarchies en fonction des informations données) sont activés.</p> <p>iRMA (Architecte de modèle de référence intégré) permet d'aider les services et les agences à incorporer et utiliser les modèles de référence du Bureau de la gestion et du budget (OMB).</p> <p>Si vous activez l'option Schéma XML, vous pouvez modéliser des conceptions XML dans un diagramme de hiérarchie XML.</p>
--	---

<p>TOGAF</p>	<p>Si vous sélectionnez TOGAF (The Open Group Architectural Framework), les diagrammes suivants sont activés :</p> <p style="padding-left: 40px;">Architecture métier Architecture technique Aide</p>
<p>Avancé</p>	<p>Cliquez sur le bouton Avancé pour sélectionner des types de diagramme et des ensembles de propriétés plus spécifiques pour le projet. Voir la section suivante de ce chapitre.</p>
<p>Restaurer</p>	<p>Cliquez sur le bouton Restaurer pour restaurer les valeurs par défaut des options de configuration.</p>
<p>Structures DoDAF DoDAF ABM NAF MoDAF</p>	<p>Si vous activez cette option, vous pouvez modéliser dans la structure DoDAF (Department of Defense's Architecture Framework). La structure NAF (NATO Architecture Framework) est basée sur la structure DoDAF et la structure MoDAF (MOD Architectural Framework) est la structure de l'architecture du ministère de la Défense britannique.</p> <p>Les structures disponibles sont les suivantes :</p> <p>DoDAF, DoDAF ABM, NAF et MoDAF</p>

Utilisation de la boîte de dialogue de configuration avancée

Une fois que vous avez sélectionné les méthodologies, bases de données cible et autres options dans la boîte de dialogue **Configuration des propriétés de System Architect**, vous pouvez affiner ces choix en cliquant sur le bouton **Avancé**. La boîte de dialogue **Configurer l'ensemble de propriétés** s'ouvre alors. Vous pouvez y ajouter ou en retirer des diagrammes des ensembles sélectionnés par méthodologie ou y ajouter ou en retirer des ensembles de propriétés.

Certaines propriétés peuvent uniquement être ajoutées ou supprimées de la boîte de dialogue **Configurer l'ensemble de propriétés**. Par exemple : Mapper les types de données AS/400, Mapper les types de données dBASE, Mapper les types de données Paradox et Mapper les types de données Progress.

Pour accéder à la boîte de dialogue **Configurer l'ensemble de Propriétés**, procédez comme suit :

1. Cliquez sur le menu **Outils** et sélectionnez **Personnaliser le support des méthodes, Configuration de l'encyclopédie**.
2. Cliquez sur le bouton **Avancé**.

**Modification de
la liste des
diagrammes
sélectionnés**

Pour affiner les sélections relatives aux diagrammes, procédez comme suit :

1. Dans la liste des diagrammes **Disponibles** qui apparaît à gauche, mettez en évidence les diagrammes à utiliser.

Remarque : pour mettre en évidence plusieurs éléments d'une liste, maintenez la touche **majuscule** enfoncée tout en cliquant sur le premier et le dernier élément de la liste. Pour mettre en évidence plusieurs éléments non consécutifs dans une liste, maintenez sur la touche **Ctrl** enfoncée tout en cliquant sur chaque élément de la liste.

2. Cliquez sur **Ajouter** pour déplacer ces éléments vers la liste des diagrammes **sélectionnés**.

ou

Dans la liste des diagrammes **sélectionnés** qui s'affiche à droite, mettez en évidence les éléments que vous ne souhaitez pas utiliser.

Cliquez sur **Supprimer** pour remettre ces éléments dans la liste des diagrammes **disponibles**.

Modification de la liste des ensembles de propriétés sélectionnés

Pour affiner les sélections relatives aux propriétés, procédez comme suit :

1. Dans la liste **Ensembles de propriétés disponibles** qui s'affiche à gauche, mettez en évidence les ensembles de propriétés que vous souhaitez utiliser et cliquez sur **Ajouter** pour les déplacer vers la liste des ensembles de propriétés **Sélectionnés**.

ou

Dans la liste Ensembles de propriétés **sélectionnés** qui s'affiche à droite, mettez en évidence les ensembles de propriétés que vous ne souhaitez pas utiliser.

Cliquez sur **Supprimer** pour remettre ces éléments dans la liste des ensembles de propriétés **disponibles**.

Pour que les modifications apportées à la boîte de dialogue de configuration avancée prennent effet, procédez comme suit :

2. Cliquez sur **OK** pour sauvegarder le diagramme et les ensembles de propriétés sélectionnés et fermez la boîte de dialogue **Configurer l'ensemble de propriétés**.
3. Cliquez sur **OK** pour fermer la boîte de dialogue de **configuration de Rational System Architect**.
4. Ouvrez à nouveau l'encyclopédie pour que les modifications soient prises en compte (cliquez sur l'icône **Ouvrir l'encyclopédie** de la barre d'outils ou sélectionnez la commande **Ouvrir l'encyclopédie** à partir du menu **Fichier**).

Création d'un diagramme

Vous pouvez créer un diagramme à partir du menu principal ou de l'explorateur. Dans l'explorateur, si l'onglet **Toutes les méthodes** est affiché, une liste de tous les diagrammes ou définitions disponibles (suivant la méthodologie et les ensembles de propriétés que vous avez choisis pour le projet) apparaît. Si vous vous trouvez dans une page de méthodologie spécifique (UML par exemple), la liste des diagrammes ou des définitions est limitée à ceux de la méthodologie choisie.

Utilisation du menu Fichier pour créer un diagramme

Pour créer un diagramme à partir du menu principal, procédez comme suit :

1. Cliquez sur **Fichier**, sélectionnez **Nouveau diagramme** ou cliquez sur l'icône **Nouveau diagramme**.
2. Cliquez sur le type de diagramme de votre choix.
3. Entrez le nom du diagramme (jusqu'à 80 caractères) dans la zone de texte **Nom**.
4. Cliquez sur **OK** ou appuyez sur **Entrée**.

Utilisation de l'explorateur pour créer un diagramme

Pour créer un diagramme via l'explorateur, procédez comme suit :

1. Dans l'explorateur, sélectionnez l'onglet qui contient le type de diagramme à ajouter (**UML** par exemple) ou sélectionnez l'onglet **Toutes les méthodes**.
2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'option **Diagrammes** et sélectionnez **Nouveau** dans le menu flottant. Sélectionnez un type de diagramme dans la liste déroulante et entrez un nom pour le nouveau diagramme. Appuyez sur **OK**.

OU

Développez le groupe **Diagrammes** (cliquez deux fois sur **Diagrammes** ou cliquez sur son indicateur de développement) et cliquez avec le bouton droit de la souris sur un type de diagramme particulier (**classe UML** par exemple). Sélectionnez **Nouveau** dans le menu flottant. Entrez un nom pour le nouveau diagramme et appuyez sur **OK**. Le diagramme est créé.

Création ou modification d'une définition

Les symboles de diagramme de Rational System Architect contiennent des définitions. Il existe également dans une encyclopédie des définitions qui ne sont pas représentées par des symboles (par exemple des exigences, des attributs ou des méthodes).

Rational System Architect vous propose plusieurs façons d'ajouter une définition à une encyclopédie. Vous pouvez ajouter une définition à la fois ou ajouter plusieurs définitions d'un type particulier dans une fonction. Les différentes méthodes sont les suivantes :

- Ajout d'une définition à un symbole tracé sur un diagramme. Pour ouvrir la boîte de dialogue de définition d'un symbole, cliquez deux fois sur le symbole, cliquez sur le symbole avec le bouton droit de la souris et choisissez **Editer** dans la liste déroulante ou sélectionnez le symbole et choisissez le nom du symbole dans le menu **Edition**. (Voir la section suivante de ce chapitre.)
- Ajout d'une définition via l'explorateur. (Voir la section suivante de ce chapitre.)
- Via le menu **Dictionnaire**, commande **Nouvelle définition**. La boîte de dialogue **Ajouter une définition** s'ouvre, ainsi que l'explorateur s'il était fermé. (Voir la section suivante de ce chapitre.)
- Via le menu **Dictionnaire**, option **Importer les définitions**. Cette option vous permet d'ajouter plusieurs définitions du même type en les important dans l'encyclopédie du projet à partir de diverses sources (documents Word, projets Excel, etc).

- Utilisation de l'**éditeur de matrice**. Des éditeurs de matrice existent pour certains types de définition disponibles dans Rational System Architect, notamment les définitions de modélisation métier. Les utilisateurs peuvent en ajouter de nouvelles.
- Via le menu **Outils**, option **Fusionner**. Cette option permet d'ajouter des définitions provenant d'une autre encyclopédie.
- Importation de code C++ ou Java dans un diagramme de classes (diagramme de classes UML, modèle d'objet). Pour accéder à ce mécanisme d'importation, sélectionnez **Dictionnaire, Ingénieur et rétro-ingénieur** alors que l'un des diagrammes de classes ci-dessus est ouvert et mis en évidence. (Voir l'aide en ligne, dossier Modélisation UML.)
- Importation de code DDL à partir des systèmes de gestion de base de données relationnelle à l'aide de la fonction **Inverser la conception de données** (accessible via le menu **Dictionnaire**). (Voir l'aide en ligne, dossier Modélisation des données.)

Ajout de définitions : préférences

Si vous préférez créer des définitions pendant que vous dessinez, vérifiez que l'option *Définition [Automatique]* est activée dans le menu Outils, boîte de dialogue Préférences. La boîte de dialogue Objet dictionnaire [type] s'affiche automatiquement à chaque fois qu'une définition est ajoutée à l'encyclopédie.

Création d'une définition

Il existe plusieurs façons de créer une définition. Vous pouvez créer une définition à partir du menu ou de l'explorateur ou dessiner un symbole dans un diagramme et le définir.

Création d'une définition à partir du menu

1. Sélectionnez **Dictionnaire, Nouvelle définition**.
2. Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, cliquez deux fois sur un type de définition.
3. Entrez le nom de la nouvelle définition (jusqu'à 80 caractères) et cliquez sur **OK**.

Ajout et sauvegarde de définitions dans le référentiel

Les modifications apportées aux définitions du dictionnaire sont écrites dans le référentiel au moment où vous cliquez sur le bouton **OK** de n'importe quelle boîte de dialogue **Objet dictionnaire <Type > <Nom>**.

Comparez cette procédure à celle visant à modifier et sauvegarder des diagrammes. Dans le cas d'un diagramme, vous pouvez entrer plusieurs modifications successives, puis finalement décider de toutes les annuler sans les écrire dans la base de données. Pour les définitions, cette possibilité n'existe pas. Lorsque vous fermez une boîte de dialogue **Objet dictionnaire <Type > <Nom>**, vous devez cliquer sur **OK** ou sur **Annuler**. Si vous cliquez sur **OK**, la base de données est immédiatement mise à jour.

Création ou modification d'une définition

Lorsqu'un diagramme est ouvert, vous pouvez créer une définition en dessinant un symbole d'un type particulier sur ce diagramme et en lui ajoutant une définition ou en modifiant la définition d'un symbole existant (par exemple une table dans un diagramme physique ou une classe dans un diagramme de classes).

Création ou modification d'une définition de symbole dans un diagramme

1. Sélectionnez le symbole.
2. Dans le **menu principal**, cliquez sur **Edition** et sélectionnez **Nom du symbole**,

OU

cliquez avec le bouton droit de la souris sur un symbole et sélectionnez **Editer** dans la liste déroulante,

OU cliquez deux fois sur le symbole.

Création ou modification d'une définition à l'aide de l'explorateur

1. Utilisez l'explorateur pour rechercher la définition.
2. Ouvrez la définition en cliquant simplement deux fois sur celle-ci ou en cliquant avec le bouton droit de la souris sur son nom et en sélectionnant **Ouvrir** dans la liste déroulante.

Utilisation des barres d'outils

Rational System Architect contient un menu principal et des barres d'outils. Tous peuvent être détachés de leur emplacement par défaut afin de les rendre flottants sur le poste de travail ou ancrés dans d'autres zones de Rational System Architect. Toutes les barres d'outils peuvent être éditées par l'ajout ou la suppression d'outils. Vous pouvez également créer vos propres barres d'outils.

En outre, chaque type de diagramme de Rational System Architect comporte sa propre barre d'outils de dessin. Celle-ci peut être détachée et ancrée dans une autre zone.

Menu principal

Le menu principal permet de lancer la plupart des fonctions proposées par Rational System Architect. Il est représenté dans la figure ci-dessous.



Barre d'outils principale

La barre d'outils principale permet d'effectuer des actions générales dans Rational System Architect, telles que l'ouverture d'encyclopédies existantes, la création et la sauvegarde de diagrammes, l'ouverture de l'explorateur ou le lancement de Visual Basic for Applications.



Barre d'outils Edition

La barre d'outils Edition permet de couper et coller des éléments de diagramme.



**Barre d'outils
Diagramme**

La barre d'outils des diagrammes permet d'effectuer des fonctions de diagramme génériques telles que l'ouverture, la sauvegarde ou l'impression d'un diagramme, l'agrandissement ou la réduction dans une vue de diagramme ou la recherche d'un élément dans un diagramme.



**Déplacement
d'une barre
d'outils**

Pour déplacer une barre d'outils, cliquez sur la poignée de déplacement d'une barre d'outils ancrée ou sur la barre de titre d'une barre d'outils flottante. Si vous faites glisser la barre d'outils vers le côté de la fenêtre d'application, celle-ci se transforme en barre d'outils ancrée.

**Affichage ou
masquage d'une
barre d'outils**

Pour masquer une barre d'outils, cliquez sur celle-ci avec sur le bouton droit de la souris (en évitant de cliquer sur la barre de titre), puis cliquez sur la barre d'outils que vous souhaitez masquer dans le menu de raccourci.

Si vous masquez toutes les barres d'outils et que vous vouliez en faire apparaître une à nouveau, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la barre de menus et cliquez sur la barre d'outils que vous souhaitez afficher dans le menu de raccourci.

Pour masquer rapidement une barre d'outils flottante, cliquez sur le bouton **Fermer** de la barre d'outils.


Personnalisation des barres d'outils

Création d'une barre d'outils personnalisée

Vous pouvez créer une ou plusieurs barres d'outils pour votre propre utilisation.

1. Avec le bouton droit de la souris, cliquez sur une barre d'outils (partout, excepté dans la barre de titre), puis cliquez sur **Personnaliser** dans le menu de raccourci.

Figure 2-2.
Personnalisation d'une barre d'outils.



2. Sélectionnez le bouton **Nouveau** de l'onglet **Barres d'outils** de la boîte de dialogue **Personnaliser**.
3. Nommez la barre d'outils et cliquez sur **OK** pour l'ajouter à la liste des barres d'outils.
4. Sélectionnez la barre d'outils dans la liste et fermez la boîte de dialogue **Personnaliser**. La nouvelle barre d'outils est ajoutée à l'espace de travail de Rational System Architect. Comme elle ne contient pas d'outil par défaut, elle est affichée comme une petite boîte.

5. Avec le bouton droit de la souris (partout, excepté dans la barre de titre), cliquez sur la nouvelle barre d'outils et cliquez sur **Personnaliser** dans le menu de raccourci.
6. Sélectionnez l'onglet **Commandes** de la boîte de dialogue **Personnaliser**. Sélectionnez un outil dans la liste **Commandes** et faites-le glisser vers la nouvelle barre d'outils.

Personnalisation d'une barre d'outils existante

Vous pouvez personnaliser une barre d'outils en y plaçant les boutons de commande correspondant à vos besoins ou en supprimant certains.

1. Avec le bouton droit de la souris, cliquez sur une barre d'outils (partout, excepté dans la barre de titre), puis cliquez sur **Personnaliser** dans le menu de raccourci.
2. Sélectionnez l'onglet **Commandes** de la boîte de dialogue **Personnaliser**.
3. Sélectionnez la catégorie qui contient la commande à ajouter. Vous pouvez explorer les commandes de chaque catégorie dans la zone de liste **Commandes** à droite de la boîte de dialogue **Personnaliser**, onglet **Commandes**.
4. Sélectionnez le bouton de commande et faites-le glisser dans la barre d'outils à laquelle vous souhaitez l'ajouter.

Restauration des paramètres par défaut d'une barre d'outils

Pour restaurer les paramètres par défaut d'une barre d'outils, procédez comme suit :

1. Avec le bouton droit de la souris, cliquez sur une barre d'outils (partout, excepté dans la barre de titre), puis cliquez sur **Personnaliser** dans le menu de raccourci.
2. Sélectionnez la barre d'outils dans la zone de liste située sur l'onglet **Barres d'outils** de la boîte de dialogue **Personnaliser**.
3. Cliquez sur le bouton **Réinitialiser**.

Sortie de Rational System Architect

Pour sortir de Rational System Architect, procédez comme suit :

- Faites défiler le menu **Fichier** vers le bas et cliquez sur **Quitter**.
- Cliquez sur **X** dans le coin supérieur droit de la fenêtre de l'application.
- Appuyez sur **Alt-F4**.

Si vous avez apporté des modifications à un ou plusieurs diagrammes ouverts, une fenêtre s'ouvre par diagramme pour vous demander si vous souhaitez les sauvegarder.

Sauvegarde du fichier de format Si vous avez fait des modifications de style, le système vous demande si vous souhaitez les sauvegarder dans une feuille de style au moment où vous quittez Rational System Architect. Le fichier de format porte le nom **AUTOEXEC.STY**.

Notez que le système ne vous demande jamais de sauvegarder les entrées du dictionnaire, à condition que vous fermiez la boîte de dialogue **Définition** avant de sortir de Rational System Architect. Dès que vous cliquez sur **OK**, les modifications apportées au dictionnaire sont écrites dans la base de données. Contrairement aux diagrammes, les entrées du dictionnaire ne peuvent pas être dans l'état "modifié mais non encore sauvegardé." Si vous fermez Rational System avant de fermer la boîte de dialogue **Définition**, le système vous demande de sauvegarder la définition ouverte. Pour plus d'informations sur la commande **Quitter** du menu **Fichier**, voir l'aide en ligne.

3

Utilisation du navigateur

Introduction

L'explorateur de Rational System Architect est le principal outil d'affichage des informations dans l'encyclopédie du projet. Vous pouvez également y créer, éditer et supprimer des diagrammes et des définitions, entre autres fonctions. Cette section est une introduction aux nombreuses fonctions proposées par l'explorateur.

Rubriques contenues dans ce chapitre	Page
Fonctions de l'explorateur	3-2
Affichage d'éléments dans l'explorateur	3-3
L'option Propriétés	3-4
Ancrage/annulation de l'ancrage de l'explorateur	3-5
Création, édition et suppression de diagrammes via l'explorateur	3-6
Création, édition et suppression de définitions via l'explorateur	3-9
Suppression définitive d'éléments de l'encyclopédie	3-12

Fonctions de l'explorateur

Les diagrammes et les définitions de Rational System Architect sont répertoriés dans l'onglet de méthodologie auquel ils appartiennent, ainsi que dans l'onglet **Toutes les méthodes**. L'explorateur de Rational System Architect offre à l'utilisateur les fonctions de navigation de base suivantes :

- Etablissement d'une liste des diagrammes de l'encyclopédie en fonction de l'onglet et des types de diagramme sélectionnés dans la boîte de dialogue **Configuration des propriétés de System Architect**.
- Vue des miniatures des diagrammes ou des propriétés de définition dans la fenêtre **Propriétés**.
- Création, ouverture ou suppression d'un diagramme.
- Création, modification, copie ou suppression d'une définition.
- Limitation de l'accès à une définition ou à un diagramme à la **lecture seule** pour interdire toute modification par un utilisateur.
- Définition des options de filtrage pour déterminer quels diagrammes ou définitions vous souhaitez éventuellement masquer dans l'explorateur.
- Activation ou désactivation des options d'affichage des propriétés.

Affichage d'éléments dans l'explorateur

Il est possible d'afficher des modèles, des diagrammes et des définitions dans l'explorateur. L'explorateur filtre les informations sous forme d'onglets. L'onglet **Toutes les méthodes** affiche la totalité des modèles, diagrammes et définitions sélectionnés pour l'encyclopédie du projet. L'onglet **Toutes les méthodes** est toujours disponible. Les autres onglets trient les diagrammes et les définitions par méthodologie (par exemple : modélisation métier, modélisation de données, modélisation des objets, etc.)

Les onglets sont affichés en fonction des méthodologies sélectionnées dans les paramètres de configuration de l'encyclopédie : par exemple, si vous avez sélectionné UML, l'onglet **UML** s'affiche dans l'explorateur.

Paramètres de configuration

L'explorateur n'affiche et ne permet de sélectionner que les types de diagramme et de définition actuellement sélectionnés pour l'encyclopédie du projet. Ces types dépendent de la méthodologie et des ensembles de propriétés que vous avez choisis pour le projet (**Outils, Personnaliser le support des méthodes, Configuration de l'encyclopédie**). Pour plus d'informations sur la configuration de l'encyclopédie, voir le chapitre 2.

L'option Propriétés

La zone **Propriétés** située dans la partie inférieure de l'explorateur vous permet de parcourir rapidement les détails d'un diagramme ou d'une définition sans (ou avant de) l'ouvrir. Vous pouvez afficher les images ou les propriétés du diagramme ainsi que les détails de la définition dans la zone **Propriétés**.

Lorsqu'un *diagramme* est sélectionné dans l'explorateur, les éléments suivants sont affichés dans la zone **Propriétés** située dans la partie inférieure de l'explorateur :

- une image miniature du diagramme sélectionné, ou
- toutes les valeurs des propriétés du diagramme sélectionné.

Lorsqu'une *définition* est sélectionnée dans l'explorateur, les éléments suivants s'affichent dans la zone **Propriétés** :

- toutes les valeurs des propriétés de la définition sélectionnée.

Sélection de l'option Propriétés

Pour sélectionner **Propriétés** (si cette option n'est pas affichée), cliquez avec le bouton droit de la souris dans l'explorateur et sélectionnez **Propriétés**. Vous pouvez choisir de fermer la zone Propriétés si vous souhaitez agrandir la zone de liste.

Options Propriétés du diagramme

Pour les diagrammes, si l'option **Images** est activée dans le menu déroulant, une image miniature du diagramme s'affiche. Dans le cas contraire, les valeurs des propriétés du diagramme sélectionné sont affichées. Certains diagrammes ne sont associés à aucune propriété : la zone Détails est alors vide.

Remarque : lorsque la commande **Propriétés** est désactivée (ou n'est pas sélectionnée), SA n'affiche pas d'image du diagramme même si la commande **Afficher l'image** est activée.

Ancrage/annulation de l'ancrage de l'explorateur

L'explorateur de Rational System Architect peut être ancré à gauche, à droite, en haut ou en bas de l'espace de travail de SA. Par défaut, l'ancrage se fait à gauche. Il est aussi possible d'annuler l'ancrage et, dans ce cas, de fermer l'explorateur. Une fois fermé, celui-ci peut être ouvert de différentes façons :

Annulation de l'ancrage de l'explorateur

Pour annuler l'ancrage de l'explorateur, procédez comme suit :

- Cliquez sur la barre de titre de l'explorateur et faites-le glisser vers la gauche, la droite, le bas ou le haut de l'espace de travail jusqu'à ce que son contour corresponde à l'espace de travail.

Ancrage de l'explorateur

Il existe plusieurs façons d'ancrer l'explorateur. A partir d'un explorateur ouvert et non ancré (flottant), procédez comme suit :

1. Pointez le curseur vers la barre de titre de l'explorateur flottant.
2. Cliquez sur l'explorateur et faites-le glisser vers la gauche, la droite, le haut ou le bas de l'espace de travail jusqu'à ce que son contour corresponde à l'espace de travail.
1. Relâchez le bouton de la souris pour l'ancrer.

Ouverture d'un explorateur fermé

Pour ouvrir l'explorateur, procédez comme suit :

- Sélectionnez **Explorateur** dans le menu **Vue** (ou sélectionnez le bouton de la barre d'outils de l'explorateur )

OU

- Sélectionnez **Fichier, Nouveau diagramme** ou **Dictionnaire, Nouvelle définition** pour ouvrir l'explorateur et la boîte de dialogue indiquée (**Nouveau diagramme** ou **Nouvelle définition**).

Création, édition et suppression de diagrammes via l'explorateur

Création d'un diagramme

Les nouveaux diagrammes sont ajoutés à un projet via l'explorateur en cliquant à l'aide du bouton droit de la souris sur une zone appropriée de l'explorateur (voir la description ci-dessous). Une liste d'éléments à sélectionner est affichée (cette liste dépend des paramètres de configuration de l'encyclopédie, de l'onglet de méthodologie auquel vous faites référence et de l'emplacement de votre curseur dans l'explorateur lorsque vous cliquez sur le bouton droit de la souris).

Pour créer un diagramme via l'explorateur, procédez comme suit :

1. Dans l'explorateur, sélectionnez l'onglet qui contient le type de diagramme à ajouter (par exemple **UML**) ou sélectionnez l'onglet **Toutes les méthodes**.

Si vous vous trouvez dans la page **Toutes les méthodes**, vous obtenez une liste de tous les diagrammes ou définitions disponibles, suivant la méthodologie et les ensembles de propriétés que vous avez choisis pour le projet. Si vous vous trouvez dans une page de méthodologie spécifique (UML par exemple), la liste des diagrammes ou des définitions est limitée à ceux de la méthodologie choisie.

2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône **Diagrammes**, sélectionnez un type de diagramme dans la liste déroulante, entrez le nom du diagramme et appuyez sur **OK**. Le diagramme est créé.

Création, édition et suppression de diagrammes via l'explorateur

OU

Développez le groupe **Diagrammes** (cliquez deux fois sur **Diagrammes** ou cliquez sur son indicateur de développement) et cliquez sur un type de diagramme particulier (par exemple **Classe**) avec le bouton droit de la souris. Entrez le nom du diagramme et appuyez sur **OK**. Le diagramme est créé.

Edition d'un diagramme

Pour éditer un diagramme, il suffit de l'ouvrir et de l'éditer graphiquement. Les règles relatives à l'ajout d'un diagramme présentées ci-dessus s'appliquent à l'édition d'un diagramme : les paramètres de configuration doivent avoir été définis de manière à inclure la méthodologie du type de diagramme que vous souhaitez ouvrir ou éditer afin qu'elle apparaisse dans l'explorateur.

Pour ouvrir et éditer un diagramme, procédez comme suit :

1. Recherchez le type de diagramme à l'aide de l'onglet **Toutes les méthodes** ou de l'onglet de la méthodologie utilisée (**UML** par exemple).
2. Recherchez le nom du diagramme en question. Pour ceci, aidez-vous de la section **Propriétés** située au bas de l'explorateur.
3. Une fois le diagramme sélectionné dans l'explorateur, cliquez deux fois dessus ou cliquez dessus avec le bouton droit de la souris et sélectionnez **Editer** pour l'ouvrir.

Edition des propriétés du diagramme

Certains diagrammes de Rational System Architect contiennent des propriétés de définition (un diagramme de séquence contient par exemple une propriété définissant l'affichage ou le non-affichage des lignes *Focus de contrôle*). Il est impossible d'éditer ces propriétés directement dans l'explorateur : vous devez ouvrir le diagramme et sélectionner **Propriétés du diagramme** (cliquez sur l'espace de travail du diagramme avec le bouton droit de la souris et sélectionnez **Propriétés du diagramme** ou sélectionnez **Edition, Propriétés du diagramme** dans le menu principal).

Suppression d'un diagramme

Pour supprimer un diagramme via l'explorateur, recherchez-le puis sélectionnez-le en suivant les instructions relatives à l'édition ou à l'ajout d'un diagramme présentées ci-dessus. Cliquez ensuite sur le diagramme avec le bouton droit de la souris et sélectionnez **Supprimer** dans le menu déroulant.

Une boîte de dialogue vous demandant de confirmer que vous souhaitez supprimer le diagramme et tous les éléments dépendants s'affiche. Vous pouvez également prévisualiser les éléments dépendants concernés par une éventuelle suppression. A ce stade, vous pouvez encore annuler la suppression.

Création, édition et suppression de définitions via l'explorateur

Création d'une définition

Les nouvelles définitions sont ajoutées à un projet via l'explorateur en cliquant à l'aide du bouton droit de la souris sur une zone appropriée de l'explorateur (voir la description ci-dessous). Une liste d'éléments à sélectionner est affichée (cette liste dépend des paramètres de configuration de l'encyclopédie, de l'onglet de méthodologie auquel vous faites référence et de l'emplacement de votre curseur dans l'explorateur lorsque vous cliquez sur le bouton droit de la souris).

Pour créer une définition via l'explorateur, procédez comme suit :

1. Dans l'explorateur, sélectionnez l'onglet qui contient le type de définition à ajouter (pour une méthode de classe, sélectionnez par exemple l'onglet **UML**) ou sélectionnez l'onglet **Toutes les méthodes**.

Si vous vous trouvez dans la page **Toutes les méthodes**, vous obtenez une liste de tous les diagrammes ou définitions disponibles, suivant la méthodologie et les ensembles de propriétés que vous avez choisis pour le projet. Si vous vous trouvez dans une page de méthodologie spécifique (Objet par exemple), la liste des diagrammes ou des définitions est limitée à ceux de la méthodologie choisie.

2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône **Définitions**, sélectionnez un type de définition dans la liste déroulante, entrez le nom de la définition et appuyez sur **OK**. La définition est créée.

OU

Développez le groupe **Définitions** (cliquez deux fois sur **Définitions** ou cliquez sur son indicateur de développement) et cliquez avec le bouton droit de la souris sur un type de définition particulier (par exemple **Composant**). Entrez un nom pour la nouvelle définition et appuyez sur **OK**. La définition est créée.

Edition d'une définition

Pour éditer une définition via l'explorateur, recherchez-la puis sélectionnez-la selon la méthode décrite ci-dessus pour ajouter une définition : par exemple, utilisez l'onglet **Toutes les méthodes** ou l'onglet du paradigme utilisé (**UML** par exemple), recherchez le type de définition puis la définition donnée.

Sélectionnez la définition dans la fenêtre de l'explorateur. La fenêtre **Propriétés** affiche les propriétés sélectionnées. Vous pouvez éditer la définition directement dans cette fenêtre ou cliquer sur le lien **Modifier l'objet** pour afficher la boîte de dialogue Définition.


Suppression d'une définition

Pour supprimer une définition via l'explorateur, recherchez-la puis sélectionnez-la en suivant la méthode décrite ci-dessus pour éditer ou ajouter un diagramme. Cliquez ensuite sur la définition avec le bouton droit de la souris et sélectionnez **Supprimer** dans le menu déroulant.

Création, édition et suppression de définitions via l'explorateur

Une boîte de dialogue vous demandant de confirmer que vous souhaitez supprimer la définition et tous les éléments dépendants s'affiche. Vous pouvez également prévisualiser les éléments dépendants concernés par une éventuelle suppression. A ce stade, vous pouvez encore annuler la suppression.

Figure 3-1. Boîte de message Options de suppression



Suppression définitive d'une définition de l'encyclopédie

"Réduction" de la base de données

Lorsque vous utilisez des commandes System Architect pour supprimer un diagramme, un symbole ou une définition d'un projet, ces informations ne sont plus utilisées, mais elles sont conservées dans la base de données.

Pour supprimer ces éléments de façon permanente, vous devez *réduire* la base de données : pour les encyclopédies résidant sur MSDE, cette fonction est exécutée à l'aide de l'outil IBM Rational SAEM (le gestionnaire d'encyclopédies). Avec SQL Server 2000, cette fonction est exécutée à l'aide de l'outil Enterprise Manager fourni avec SQL Server 2000. Pour les encyclopédies réseau auxquelles plusieurs utilisateurs ont accès, cette fonction est normalement exécutée par l'administrateur du système à différentes étapes du projet en fonction de la gestion des versions du projet.

Les instructions relatives à la réduction d'une base de données à l'aide de SAEM sont données dans le fichier d'aide de SAEM (de même pour SQL Server Enterprise Manager).

4

Techniques générales de dessin

Introduction

Cette section décrit comment dessiner des diagrammes à l'aide de Rational System Architect et présente la plupart des options de dessin et d'affichage disponibles.

Rubriques contenues dans ce chapitre	Page
Le dessin dans Rational System Architect	4-2
Traçage de symboles sur un diagramme	4-3
Traçage de lignes	4-6
Paramètres des diagrammes	4-15
Déplacement de symboles et édition d'un diagramme	4-18
Polices	4-23
Fichiers de format	4-26
Copie de diagrammes	4-34
Raccourcis clavier	4-36

Le dessin dans Rational System Architect

Rational System Architect est un outil de modélisation visuelle destiné aux entreprises. Il propose de nombreuses préférences de dessin et d'affichage des diagrammes graphiques représentant les modèles d'analyse et de conception d'une organisation.

Traçage de symboles

De nombreuses options de Rational System Architect permettent de dessiner des symboles. Vous pouvez utiliser la barre d'outils d'un diagramme ou faire glisser des définitions existantes de l'explorateur vers l'espace de travail du diagramme. Vous pouvez dessiner des symboles en les définissant au fur et à mesure ou simplement dessiner et créer une liste d'éléments indéfinis, puis réfléchir tout en dessinant et terminer par la phase de définition.

Traçage de lignes

Lorsque vous tracez des lignes pour relier des symboles, vous pouvez choisir des préférences pour les types de ligne (toujours droite, toujours orthogonale ou elliptique), les algorithmes de traçage de ligne, les grilles auxquelles les lignes adhèrent, etc. Dans la plupart des types de diagramme, vous n'êtes pas obligé de relier les deux extrémités d'une ligne à un symbole, mais la fonction d'intégrité référentielle instantanée, qui applique les règles de modélisation interdisant qu'une des deux extrémités d'une ligne ne soit pas reliée à un symbole, est présente dans Rational System Architect.

Affichage des diagrammes

Rational System Architect propose plusieurs préférences d'affichage des diagrammes. Vous pouvez choisir d'afficher les marque-pages, les grilles, les règles, etc. Vous avez également le choix de divers pourcentages et divers formats de papier pour imprimer les diagrammes. L'impression de diagrammes de très grande taille sur des traceurs est également possible.

Traçage de symboles sur un diagramme

Dessin et sélection

Dans Rational System Architect, la première étape d'un dessin consiste à sélectionner un symbole dans la barre d'outils du diagramme. Une fois la sélection effectuée, vous pouvez dessiner. Le paramètre par défaut pour cette action est *ou/ou*, c'est-à-dire que le curseur dessine un symbole ou sélectionne un symbole. S'il est défini de manière à dessiner, il prend la forme d'un crayon associé à un carré ou d'un crayon associé à une ligne et ainsi de suite en fonction du type de symbole. Si vous souhaitez utiliser le curseur pour sélectionner, plutôt que pour dessiner, exécutez l'une des actions suivantes :

- sélectionnez le curseur situé dans l'angle supérieur gauche de la boîte à outils, ou
- cliquez sur **Mode Sélection** dans le menu **Dessin**, ou
- appuyez sur la touche **Echap**.

Mode Sélection/dessin simultané

Si vous préférez utiliser le curseur pour sélectionner et dessiner sans revenir au **mode Sélection**, activez l'option **Sélection/dessin simultané** dans la boîte de dialogue **Préférences** à partir du menu **Outils**. Dans le mode **Sélection/dessin simultané**, l'utilisateur peut sélectionner un type de symbole dans la barre d'outils, déposer un symbole de ce type, sélectionner un symbole déjà présent dans le diagramme, exécuter une action sur celui-ci (éditer sa définition, déplacer ou redimensionner le symbole), puis déposer un autre symbole du même type et enfin sélectionner et éditer d'autres symboles existants, etc. sans devoir revenir à la barre d'outils pour changer de mode de sélection.

Le mode **Sélection/dessin simultané** peut paraître assez peu intuitif au premier abord, mais une fois maîtrisé, il se révèle extrêmement efficace. Lorsque le mode **Sélection/dessin simultané** est activé, Rational System Architect utilise les *clics* et les *pressions* sur la souris de la manière suivante :

- Une *pression* sur l'espace de travail du diagramme permet de déposer un nouveau symbole du type sélectionné.

- Un *clic* sur un symbole (ou une ligne) existant sélectionne celui-ci en vue d'une action. Une fois la sélection effectuée, vous pouvez exécuter une action sur le symbole, par exemple éditer sa définition (en cliquant sur le bouton droit de la souris et en sélectionnant Edition), le redimensionner (en sélectionnant une des poignées et en déplaçant le symbole) ou le déplacer à l'intérieur du diagramme (en appuyant sur le symbole sélectionné et en le déplaçant).
- Comme indiqué ci-dessus, lorsque vous appuyez sur un symbole sélectionné, vous pouvez le déplacer. Le symbole **doit** avoir été préalablement sélectionné.

Déplacement de symboles à partir de l'explorateur

Vous pouvez faire glisser des définitions de l'explorateur vers l'espace de travail du diagramme pour créer un symbole représentant la définition. Les définitions concernées sont celles qui s'appliquent au diagramme mis en évidence. Par exemple, si un diagramme de classes UML est ouvert, vous pouvez y faire glisser des classes, des objets, des composants, etc., mais vous ne pouvez pas y faire glisser un flux de données Gane & Sarson.

Dans les diagrammes de relation d'entité (modèles et domaines), si vous faites glisser une entité vers l'espace de travail du diagramme, les relations associées (entre l'entité déposée et d'autres entités de ce diagramme associées à la première dans le modèle de projet sous-jacent) apparaîtront sur le diagramme.

Dénomination et définition des symboles

Edition à l'écran

Rational System Architect contient une fonction d'édition à l'écran des symboles. Elle est automatiquement activée si vous affichez une vue du diagramme vous permettant de lire les lettres des symboles. Elle est automatiquement désactivée lorsque la vue devient plus large et les caractères plus petits. Dans ce cas, la boîte de dialogue **Name Symbol** s'affiche. Ce comportement s'explique par le fait que si les lettres sont trop petites pour pouvoir être lues, il vous est difficile de distinguer le nom de symbole que vous entrez à l'écran.

Préférences

Sélectionnez **Outils, Préférences** pour définir plusieurs options de dessin dans Rational System Architect. La boîte de dialogue **Préférences** s'ouvre. Si vous souhaitez qu'une boîte de dialogue de définition de symbole apparaisse à chaque fois que vous dessinez un symbole, activez l'option **Définition** automatique.

Remarque : l'aide en ligne contient des explications sur toutes les options de la boîte de dialogue **Préférences**.

Format, Format du symbole

L'option de menu **Format, Format du symbole** propose un certain nombre de commandes permettant de définir l'apparence d'une ligne ou d'un symbole sélectionné. Pour appliquer une sélection relative à l'apparence (largeur de ligne, police, couleur, etc.) à l'ensemble des lignes et symboles tracés ultérieurement, sélectionnez **Format, Format du symbole**.

Remarque : l'aide en ligne contient des explications sur toutes les options de la boîte de dialogue **Format, Format du symbole**.

Traçage de lignes

Dans Rational System Architect, tous les symboles de dessin sont des symboles "rectangulaires" ou "linéaires".

Tous les symboles autres que linéaires sont considérés comme des symboles rectangulaires. Vous trouvez sans doute étrange de qualifier des cercles, des ellipses et des losanges de "rectangulaires". Cependant, lorsque vous sélectionnez l'un de ces symboles, vous pouvez observer d'après ses poignées qu'il occupe un espace rectangulaire sur l'écran. Cet espace est appelé *rectangle de délimitation*.

Traçage de lignes

Pour dessiner un symbole rectangulaire, sélectionnez ce symbole dans la boîte à outils ou dans le menu **Dessin** et déposez-le sur le diagramme. Vous pouvez tracer une ligne entre des symboles rectangulaires (par exemple une ligne de relation d'entité entre deux symboles d'entité) ou entre un espace blanc et un symbole rectangulaire (par exemple un diagramme de flux de données ou DFD). Avant de tracer une ligne, vous souhaitez peut-être en sélectionner le style.

Sélection du style de trait

Il existe trois styles de trait. Vous pouvez effectuer votre sélection dans la boîte de dialogue **Style de trait** accessible à partir de la commande **Ligne** du menu **Format, Format de symbole** :



Ligne droite – orthogonale

Vous pouvez également choisir des lignes orthogonales avec courbure. Cette sélection se fait dans la boîte de dialogue **Style de trait**. Vous pouvez aussi définir le rayon de la courbure.



Ligne droite - quelle que soit l'orientation

L'utilisation de ce type de ligne est recommandée pour les graphiques de structure où doivent figurer des lignes d'angles divers.



Arcs elliptiques

Ils sont disponibles mais ne sont utilisés par aucun type de diagramme pris en charge dans Rational System Architect.

Annulation du traçage d'une ligne

Vous pouvez annuler le traçage d'une ligne tant que vous ne l'avez pas associée à un symbole cible. Appuyez sur la touche **Echap**. La ligne disparaît et le pointeur de la souris prend la forme d'une pointe de flèche.


Ligne à connexion unique

Les deux extrémités d'une ligne ne sont pas toujours connectées à un élément. Dans un DFD, une ligne de flux de données peut partir du bord de la feuille et transporter des données vers un symbole de processus. Il s'agit alors d'un flux de données d'"interface" à connexion unique. Une des deux extrémités d'une ligne de flux de données doit toujours être connectée.

Dans Rational System Architect, certains types de ligne (par exemple les lignes de flux de données) sont pourvus de pointes de flèche à une ou deux extrémités. D'autres types de ligne (par exemple les lignes de connexion des diagrammes de décomposition) en sont dépourvus.


Lorsque ces pointes de flèche sont présentes, le type de la connexion est indiqué par la flèche. Si la flèche est noire, la ligne est connectée à un symbole rectangulaire à ses deux extrémités. Si elle contient des hachures croisées, une extrémité au moins n'est pas connectée à un symbole rectangulaire.

Figure 4-1. Pointes de flèche et types de connexion



La poignée figurant à chaque extrémité de la ligne vous indique si la ligne est connectée. Si elle a la forme d'une croix, c'est que la ligne est connectée à un symbole rectangulaire. Si elle a la forme d'une simple poignée pleine, la ligne n'est pas connectée.

Figure 4-2. Poignée en forme de croix sur un point connecté à une ligne



Pour tracer une ligne à connexion simple lorsque vous utilisez le style de trait orthogonal, il suffit de cliquer sur le bouton gauche de la souris pour commencer à tracer la ligne, puis de répéter l'opération à l'autre bout. Rational System Architect détermine l'emplacement optimal des points de courbure.

Symboles Depuis et Vers


Lorsque vous connectez deux symboles "A" et "B", la situation est *différente* si la ligne part de "A" ou si elle part de "B". Les pointes des flèches de flux de données pointent vers le symbole cible. Dans les diagrammes de relation d'entité, il est important de savoir d'où la ligne part et où elle se termine. L'entité source est toujours l'entité

"parent", l'entité cible est toujours l'entité "enfant". Certains rapports doivent aussi pouvoir identifier à quoi correspond chaque extrémité de la ligne.

Il est plus simple de tracer une ligne sans erreur dès la première fois, mais en cas d'erreur, vous ne devez pas nécessairement la supprimer et recommencer. La commande **Associative** du menu **Symbole** vous permet de basculer vers des diagrammes autres que les diagrammes de relation d'entité et les modèles de données physiques.

Traçage d'une ligne courbe

Vous pouvez utiliser le style de trait "arc elliptique" pour tracer une ligne de flux de données incurvée. Vous pouvez également sélectionner Ligne droite - orthogonale et cocher la case Coins ronds de la boîte de dialogue **Style de trait (Format, Format de symbole, Ligne)** comme ci-dessous. Rational System Architect trace un segment en forme d'ellipse, ce qui semble correspondre aux besoins de la plupart des utilisateurs.




Pour tracer un arc elliptique, la procédure est la même que pour les autres lignes, à cette différence près : vous pouvez à tout moment cliquer sur le bouton **droit de la souris**. A chaque clic, le trait devient concave, convexe ou droit.

Lorsqu'une ligne est en place et que vous souhaitez en modifier l'orientation, vous devez utiliser les deux boutons de la souris. Cliquez sur la ligne pour la sélectionner, puis pointez vers l'une de ses poignées à l'exception de la poignée située à son extrémité. Tout en maintenant le bouton **gauche** enfoncé, cliquez sur le bouton **droit** pour agir sur le segment de ligne situé à l'arrière de la poignée.

Vous souhaitez parfois que la courbure de la ligne soit plus prononcée qu'une simple ellipse. La figure ci-dessous illustre comment ajouter un point de courbure supplémentaire.

Figure 4-3. Ajout d'un point de courbure à une courbe



Pour ajouter un point de courbure à une ligne, utilisez la commande **Insérer un segment de ligne** du menu **Format**.

Fractionnement et jointure de lignes

Pour créer des fractionnements et des jointures de lignes dans Rational System Architect, vous pouvez utiliser les connecteurs AND ou XOR ("ou exclusif") disponibles dans la barre d'outils du diagramme concerné.

Vous pouvez également joindre des lignes à l'aide du connecteur AND ou XOR puis rendre le connecteur invisible. Pour rendre le connecteur AND invisible, désactivez l'option **Always Display AND Connector** de la commande **Notation** sous le menu **Format, Format du diagramme**.

Pour un diagramme d'état UML en particulier, vous pouvez utiliser le connecteur AND pour créer des fractionnements et des jointures. Une fois la troisième ligne connectée, le symbole AND disparaît automatiquement.

Figure 4-4. Deux exemples de fractionnement de flux de données





Figure 4-5. Deux exemples de jointure de flux de données



Traçage de lignes dans un diagramme de relation d'entité


L'intégrité référentielle automatique vous contraint à connecter les deux extrémités d'une ligne de relation d'un diagramme de relation d'entité.

En outre, lorsque vous tracez une ligne de relation, Rational System Architect procède à plusieurs tests de cohérence. Ils sont destinés à vérifier que votre modèle peut être mis en oeuvre dans une base de données.

Les situations suivantes ne sont pas autorisées :


Relations de référence cyclique

Figure 4-6. Les relations identifiantes cycliques ne sont pas autorisées.




Les relations de type super-sous sont considérées comme identifiantes. Elles ne peuvent pas être incluses à un cycle :

Figure 4-7. Les relations cycliques de type super-sous ne sont pas autorisées.




Sous-entité enfant d'une relation identifiante :

Figure 4-8. Une sous-entité n'est pas acceptée en tant qu'enfant d'une relation identifiante.



Sous-entité associée à plusieurs super-entités :

Figure 4-9. Les sous-entités ne peuvent pas être associées à plusieurs super-entités.



Techniques générales de dessin

Notez que ces tests ne concernent que le diagramme en cours. Si différents types de relation existent entre des entités de différents diagrammes de domaine, des conflits peuvent survenir dans le modèle complet. Lorsque vous créez ou régénérez ce modèle, des boîtes de dialogue relatives à la cohérence s'affichent afin de vous permettre de résoudre les éventuels conflits.


Paramètres des diagrammes

Paramètres de style des diagrammes

La sélection des paramètres des diagrammes se fait dans trois boîtes de dialogue accessibles via l'option **Format, Format du diagramme**.

La première est la boîte de dialogue **Notation**. Pour y accéder, sélectionnez **Format, Format de diagramme, Notation**.

Figure 4-10. Le contenu de la boîte de dialogue Notation concerne l'intégralité d'un diagramme




Les informations de la boîte de dialogue Notation se rapportent aux terminaisons de ligne (pointes de flèche et pattes d'oie), à la visibilité des indicateurs de développement (qui indiquent la présence de diagrammes enfants et d'éventuels commentaires du dictionnaire), ainsi qu'à la visibilité des connecteurs AND (autorisés à devenir invisibles lorsqu'ils sont placés à la jonction de trois lignes ou plus).

Le deuxième écran relatif aux paramètres des diagrammes est la boîte de dialogue **Affichage des options**. Pour y accéder,

sélectionnez **Format, Format du diagramme, Affichage des options.**


Figure 4-11. Le contenu de la boîte de dialogue Affichage des options concerne l'intégralité d'un diagramme



La boîte de dialogue **Affichage des options** vous permet d'afficher les pages, les règles, les grilles, etc. dans le diagramme. Elle vous permet également d'ajouter des ombres derrière les symboles et de sélectionner le pourcentage de l'ombre.

Le troisième écran permettant de définir les paramètres des diagrammes est la boîte de dialogue **Paramètres d'affichage réduit de la &grille**. Pour y accéder, sélectionnez **Format, Format du diagramme, Grille & Vue réduite**.

Figure 4-12. Le contenu de la boîte de dialogue Paramètres d'affichage réduit de la &grille concerne l'intégralité d'un diagramme



Les sélections effectuées dans les cases à cocher et les réglages grossiers ou fins de la grille sont sauvegardés dans le fichier de format et s'appliquent à tous les diagrammes de ce type.

Déplacement de symboles et édition d'un diagramme


Sélection et déplacement de symboles

Une fois qu'un symbole a été placé sur un diagramme, vous pouvez le déplacer, le redimensionner ou l'éditer. Pour sélectionner un symbole, cliquez sur celui-ci avec la souris.

Sélection d'un symbole

L'utilisation des rectangles de délimitation a la conséquence imprévue suivante : deux symboles, apparemment séparés sur un diagramme, se chevauchent en réalité car les rectangles de délimitation correspondants, qui sont invisibles, se chevauchent. Ceci se produit souvent lorsque la zone de texte d'un symbole empiète sur la limite d'un autre symbole. Lorsque vous cliquez sur une zone de chevauchement, le système sélectionne arbitrairement l'un des symboles. Pour renouveler le processus de sélection, cliquez à nouveau dans la zone. Les symboles se chevauchant sont sélectionnés l'un après l'autre.

Figure 4-13. Les rectangles de délimitation de ces cercles se chevauchent



Lorsque des rectangles de délimitation de plusieurs symboles se chevauchent, vous pouvez sélectionner le symbole de votre choix en appuyant sur la touche **F2**. La touche **F2** sélectionne un symbole après l'autre.


**Sélection de
lignes**

Vous pouvez sélectionner une ligne en plaçant l'extrémité du pointeur de la souris n'importe où le long de cette ligne, dans la pointe de la flèche ou dans le bloc du nom de la ligne. La meilleure façon de sélectionner une ligne elliptique est de sélectionner l'une de ses extrémités, son nom ou son libellé.

Redimensionnement de symboles

Pour redimensionner un symbole, faites glisser l'une de ses poignées. Lorsque vous redimensionnez un symbole en déplaçant une de ses poignées d'angle, Rational System Architect en conserve les proportions.

Figure 4-14. Exemple de redimensionnement d'un symbole rectangulaire



Déplacement de symboles

Vous pouvez déplacer un symbole ou un groupe de symboles vers n'importe quel autre emplacement du diagramme :

1. Sélectionnez les symboles.
2. Maintenez le bouton **gauche de la souris** enfoncé tout en faisant glisser les symboles vers le nouvel emplacement.

Toutes les lignes connectées aux symboles restent connectées. Elles prendront les courbures nécessaires pour maintenir les connexions.

Indicateur de troncature

L'indicateur de troncature est un ensemble de quatre points noirs apparaissant au bas d'un symbole. Il signale que tout le texte ne peut être affiché par manque de place :

Figure 4-15. Symbole affichant un indicateur de troncature



Il existe trois manières de faire disparaître l'indicateur de troncature :

1. Agrandir le symbole.
2. Réduire la taille de la police.
3. Désactiver l'affichage de tous les indicateurs de troncature en décochant la case Indicateur de troncature du dessin de la boîte de dialogue **Préférences**, sous le menu **Outils**.

Commande Annuler

Vous pouvez annuler une action exécutée dans un diagramme à l'aide de la commande **Annuler** du menu **Edition**. La commande **Annuler** garde en mémoire les symboles ajoutés ou déplacés vers un ou plusieurs diagrammes.

La commande **annuler** garde en mémoire les x derniers déplacements ou ajouts de symboles (où x est un nombre variable). La valeur de x dépend de la taille du fichier Undo, des déplacements effectués et de la taille du ou des diagrammes où ils ont eu lieu.

La taille du fichier Undo est définie dans la zone **Taille du fichier Undo** de la boîte de dialogue **Préférences**. Par défaut, elle est de 131 072, soit 128 ko de mémoire ($128 \times 1\,024 = 131\,072$). Un fichier de cette taille mémorise environ 20 déplacements effectués dans un diagramme relativement simple et peu compliqué. Vous pouvez définir une taille allant de 100 000 à 10 Mo (10 000 000). Vous pouvez également désactiver la fonction Undo en associant une valeur égale à zéro (0) à la taille du fichier correspondant.

Remarque : la fonction Annuler n'annule pas l'ajout de nouveaux symboles sur les diagrammes de relation d'entité ou les diagrammes PDM.

Polices

Les polices sont un sujet complexe et une présentation exhaustive dépasserait le cadre de ce manuel. Plusieurs points les concernant doivent cependant être présentés ici afin d'éviter une confusion fréquente parmi les utilisateurs de Windows.

Cette confusion est principalement liée à l'existence de deux types de police dans Windows : les *polices d'affichage* et les *polices d'imprimante*. Ces deux types sont distincts et doivent être considérés séparément. Si, par exemple, vous disposez d'un écran VGA et que vous imprimez sur une imprimante laser Postscript, vous devez utiliser simultanément une police d'affichage et une police d'imprimante indépendamment l'une de l'autre car l'une est fournie et gérée par le pilote VGA, tandis que l'autre est fournie et gérée par le pilote d'imprimante.

Polices d'affichage

Lorsque Windows a été installé sur votre PC, un jeu de *polices d'affichage* correspondant à votre écran a été installé. Elles se trouvent sur votre disque et ont pour extension .FON, .FOT, .TTF, etc. Certaines, comme Courier, Helvetica et Times Roman, sont des polices en mode point. Les tailles de point disponibles vont de 8 à 24 et l'affichage de caractères avec ce type de police est généralement considéré comme optimal. Il est cependant impossible d'en moduler librement la taille : les tailles disponibles dans les fichiers de police présents sur le disque sont les seules disponibles.

De plus, d'autres polices d'affichage comme Arial, Modern, Script et Roman ont été installées lors de la procédure d'installation. Contrairement aux polices en mode point, leur taille de point peut varier de 4 à 72 (limites définies par *Rational System Architect*). Malheureusement, les polices vectorielles n'ont pas une aussi apparence aussi agréable que les polices en mode point. Elles sont donc utilisées lorsqu'il est plus important d'obtenir une taille optimale qu'un aspect optimal.

Notez que vous pouvez acheter d'autres polices d'affichage et les ajouter à votre machine. Il peut s'agir de polices en mode point ou de polices vectorielles, autrement dit de taille fixe ou modulable.

Polices d'imprimante

Les *polices d'imprimante* sont également achetées avec Windows. Comme les polices d'affichage, il peut s'agir de polices en mode point ou de polices vectorielles.

**Polices
d'affichage et
polices
d'imprimante**

Les fabricants d'imprimantes mettent généralement les pilotes et les polices à disposition sur le CD d'installation de l'imprimante.

Notez que les jeux de polices d'affichage et de polices d'imprimante peuvent ne pas contenir les mêmes polices. En réalité, les polices communes aux deux sont rares, ce qui signifie que le style du texte affiché à l'écran est rarement le style du texte imprimé. La police MS True Type est cependant un parfait exemple de police d'affichage et d'imprimante dont le nom et l'aspect correspondent parfaitement.

Certains utilisateurs résolvent ce problème en choisissant d'utiliser, par exemple, uniquement la police Courier, l'une des rares à être commune à de nombreux écrans et imprimantes. D'autres souhaitent que la présentation du texte imprimé soit parfaite, ils choisissent donc une police d'affichage dont l'aspect est correct, mais inférieur à celui de la police d'imprimante. L'inverse est bien sûr également vrai.

**Impression de
diagrammes**

Comme nous l'avons décrit dans la section intitulée **Fichier de format**, le paramètre de police défini pour chaque symbole d'un diagramme peut être :

- une police et une taille nommées précises
- la police et la taille "par défaut"

Lorsque la police choisie est la police "par défaut", *Rational System Architect* vérifie dans le fichier SA2001.INI quelle est la valeur par défaut avant d'afficher ou d'imprimer ce symbole et recherche une entrée nommée respectivement `Font=xxxxx, Display` ou `Font=xxxxx, Printer`. (Si le fichier SA2001.INI ne contient aucune entrée, la police Arial 10 est utilisée. Les polices sont entrées dans le fichier SA2001.INI à l'aide de la commande **Police** sous le menu **Format, Format du symbole**.)

**Entrées du
fichier
SA2001.INI**

L'identification de la police et de la taille à utiliser pour réduire un diagramme avant de l'imprimer peut poser problème, par exemple lorsque vous indiquez **Reduced 1 Page**. En cas d'utilisation d'une police vectorielle, le problème ne se pose pas car le pilote d'imprimante vérifie que la police est correctement réduite et que les proportions sont conservées.

En revanche, pour une police en mode point, *Rational System Architect* détermine au mieux la taille de la police à utiliser. Pour cela, il recherche dans le fichier SA2001.INI si vous y avez éventuellement entré des instructions concernant la façon de procéder.

Si aucune instruction n'est donnée, Rational System Architect réduit progressivement la taille de la police en mode point jusqu'à son minimum, en général 8. Le processus de réduction se poursuit et la taille reste égale à 8 alors qu'elle devrait passer à 7. SA bascule alors vers la police vectorielle Modern pour que la taille puisse successivement prendre les valeurs 6, 5 et finalement 4.

Si vous avez entré une instruction dans le fichier SA2001.INI, c'est probablement parce que le processus de réduction par étapes n'était pas assez fin pour répondre à vos besoins. Par exemple : une taille égale à 12 point peut être trop grande et une taille égale à 8 points trop petite. Vous devez indiquer à Rational System Architect que la police Helvetica est acceptable pour une taille égale à 12 ou à 8, mais qu'il doit basculer vers la police Modern pour toutes les réductions intermédiaires comme 11, 10, 9 et 7, 6, 5 ou 4.

L'instruction entrée dans le fichier SA2001.INI est :

FontModern=nn , nn , nn , nn

Le nombre entré pour chaque série de *nn* indique le pourcentage d'erreur que vous souhaitez tolérer. FontModern=1 , 1 , 1 , 1 signifie que vous souhaitez que les tailles de police du diagramme imprimé soient aussi exactes que possible et que vous voulez que Rational System Architect bascule vers la police vectorielle Modern dès qu'il ne trouve pas une taille donnée dans le jeu de polices en mode point. Notez que cette entrée n'est normalement pas nécessaire.

Fichier de format

Le fichier de format détermine l'aspect des symboles dessinés sur les diagrammes, en particulier la taille, la forme, l'épaisseur de ligne, la police, la justification de texte, etc., des symboles. Vous pouvez modifier ces caractéristiques pour répondre aux besoins de votre projet.

Nous vous recommandons de définir tous les styles standard des symboles de votre projet au début de celui-ci, avant même de commencer à dessiner des diagrammes, puis de les appliquer à toutes les tâches exécutées, de façon à garantir un aspect cohérent à l'ensemble du projet. Créez un fichier de format "maître" contenant tous les paramètres de style. Vous pouvez ensuite importer ce fichier dans la table **FILES** de chaque encyclopédie à l'aide de la commande **Outils, Gestionnaire de fichiers d'encyclopédie** de Rational System Architect.

1. Placez le fichier dans un répertoire central puis indiquez ce chemin dans le fichier SA2001.ini pour tous les utilisateurs. Pour ceci, ouvrez le fichier SA2001.ini à l'aide d'un éditeur de texte tel que le bloc-notes (le fichier sa2001.ini se trouve dans le répertoire C:\Document and Settings\FORMATFILE = <C>:\Program Files\IBM\Rational\System Architect Suite\11.3\System Architect\Autoexec.sty. Le nom Autoexec.sty a été choisi de façon arbitraire. Vous pouvez en choisir un autre, mais le fichier doit toujours avoir l'extension .sty (Payroll.sty par exemple).
2. Attribuez au fichier de format le nom AUTOEXEC.STY et importez-en une copie dans la table FILES de chaque encyclopédie de projet (à l'aide de la commande **Outils, Gestionnaire de fichiers d'encyclopédie**). Le fichier chargé dans la table FILES est automatiquement chargé à l'ouverture de l'encyclopédie. Il doit porter le nom Autoexec.sty.


Un fichier de format donné contient un emplacement pour chaque symbole pouvant être dessiné avec Rational System Architect. Comme la plupart des utilisateurs, vous n'en utilisez qu'une partie et vous souhaitez peut-être définir votre propre style pour quelques symboles seulement. Si vous créez un fichier de format, il ne contiendra probablement que quelques paramètres parmi de nombreux emplacements vides.

En général, les fichiers de format fonctionnent de la façon suivante :

- Si vous affectez un nouveau fichier de format à une encyclopédie, puis que vous ouvriez un diagramme existant, les paramètres du fichier de format sont **ignorés** jusqu'à ce que vous sélectionniez tous les symboles du diagramme puis l'option **Format, Fichier de format, Imposer un style**.
- Lorsqu'un nouveau fichier de format est sauvegardé, ses paramètres s'appliquent aux symboles concernés à chaque fois que vous en dessinez un nouveau sur le diagramme.
- La plupart des paramètres de style s'appliquent aux symboles, mais quelques-uns s'appliquent à l'ensemble du diagramme.

Dans le dessin ci-dessous, un symbole de processus est par exemple lu à partir de l'encyclopédie et il s'affiche. Ce symbole est associé à une série de paramètres de style qui l'accompagnent toujours. Ces paramètres déterminent son apparence dans le diagramme :

Figure 4-16. Affichage d'un symbole de processus existant




Comme un symbole existant contient toujours les informations nécessaires à son affichage, la présence ou l'absence d'un fichier de format n'a aucun effet sur son affichage.

Utilité des fichiers de format

Le fichier de format entre en jeu lorsque vous dessinez un nouveau symbole dans un diagramme, comme ci-dessous :

Figure 4-17. Les paramètres du nouveau symbole proviennent du fichier de format




Dans ce dessin, les paramètres de style sont associés au nouveau symbole dès qu'il est tracé. Ils sont copiés à partir de la feuille de style externe active, c'est-à-dire le fichier de format.

Le fichier de format par défaut


Si aucun fichier de format externe n'a été chargé, le fichier de format par défaut de Rational System Architect est utilisé. Les paramètres de chaque symbole, qui reflètent les préférences de la plupart des utilisateurs, ont été codés en dur dans Rational System Architect. A l'exception du paramètre "font", il est impossible de modifier les paramètres du fichier de format par défaut. S'ils ne vous conviennent pas, vous devez remplacer le fichier existant par un fichier de format externe mieux adapté à vos besoins.

Figure 4-18. Le fichier de format par défaut est utilisé lorsqu'aucune feuille externe n'a été chargée



Il se peut également qu'un fichier de format externe ait été chargé, mais qu'il contienne un emplacement vide pour le symbole qui vient d'être dessiné. Les paramètres par défaut sont alors de nouveau utilisés, comme indiqué dans le dessin ci-dessous :

Figure 4-19. Les paramètres par défaut sont utilisés lorsque la feuille externe contient un emplacement vide



En résumé, à chaque fois qu'un nouveau symbole est dessiné, les paramètres indiqués dans le fichier de format actif lui sont associés. Si aucun fichier de format externe n'a été chargé, les paramètres figurant dans le fichier de format codé en dur par défaut sont utilisés.


Lors de la sauvegarde du diagramme, les nouveaux symboles et les données de style associées sont sauvegardés dans l'encyclopédie. Ils conservent leur taille et leur forme à chaque fois qu'ils seront affichés, même si aucun fichier de format n'est présent.

Supposons que vous vouliez personnaliser le style des symboles d'entité de votre projet. Effectuez les étapes suivantes :

Création d'un fichier de format

1. Dessinez un symbole d'entité et modifiez sa taille, sa forme, son épaisseur et sa police en fonction de vos besoins.
2. Cliquez sur le symbole de l'entité pour le sélectionner. Sélectionnez **Format, Format du symbole, Style de symbole**.
3. Cochez les cases représentées dans la figure ci-dessous.

Figure 4-20.
Vérification des paramètres à ajouter au fichier de format externe



4. Cliquez sur **OK**.

Un nouveau fichier de format est créé. Son emplacement *Process* est rempli (les autres emplacements restent vides). Vous pouvez à ce stade sauvegarder le fichier de format en sélectionnant **Format, Fichier de format, Sauvegarder sous...** Vous pouvez également attendre et sauvegarder le fichier de format à la fin de la session. Lors de la fermeture de l'encyclopédie, Rational System Architect vous demande automatiquement si vous souhaitez sauvegarder le fichier de format.

Application du fichier de format aux symboles existants

Après avoir chargé un fichier de format, sélectionnez simplement un ou plusieurs symboles existants à modifier. Déroulez ensuite le menu **Format** et cliquez sur **Fichier de format, Imposer un style**.

Effacement des paramètres de style d'un symbole


Vous pouvez si nécessaire effacer ou "réinitialiser" les paramètres de style d'un symbole et restaurer les valeurs par défaut du système. Cette procédure s'effectue en deux étapes :

1. Vérifiez d'abord qu'aucun fichier de format externe n'est présent. Pour ceci, déroulez le menu **Format** et cliquez sur **Fichier de format, Réinitialiser**. Si un fichier de format était présent, il est effacé de la mémoire de l'ordinateur et seul le fichier de format codé en dur par défaut est conservé.
2. Une fois que vous êtes certain que le fichier de format par défaut est le seul fichier de format présent, vous pouvez sélectionner un ou plusieurs symboles. Déroulez le menu **Format** et cliquez sur **Fichier de format, Imposer un style**. Les paramètres existants sont remplacés par les paramètres par défaut de Rational System Architect.

Cas spécial des polices du fichier de format

Observez ce symbole qui a été extrait de l'encyclopédie avant d'être affiché. Toutes les informations de style qui lui sont associées sont connues en détail, à l'exception des informations relatives à la police ("font"), pour lesquelles la valeur "par défaut" ("default") est indiquée :

Figure 4-21. Les paramètres de style de ce symbole sont connus, à l'exception de la police




Dans ce contexte, la mention "par défaut" ("default") signifie : je déciderai ultérieurement quelle police associer à ce symbole. *Ultérieurement* signifie lorsqu'un diagramme sera affiché ou imprimé. Rational System Architect recherche alors dans le fichier SA2001.INI quelle est la "police par défaut" et affiche ou imprime le symbole à l'aide de cette police.

Si vous changez la police par défaut dans le fichier SA2001.INI, l'aspect de ce symbole est immédiatement modifié. Si le fichier SA2001.INI ne contient aucune entrée, Rational System Architect utilise Arial 10 ou Helvetica 10.

Si un symbole est associé à une police donnée et que vous souhaitez plutôt utiliser la police par défaut, ouvrez la boîte de dialogue **Police** à partir de l'option **Style de symbole** sous le menu **Format** et cliquez sur **Par défaut** :

Figure 4-22. Cliquez sur Par défaut pour effacer le paramètre de police d'un symbole



Chargement et sauvegarde des fichiers de format

Appelez la commande **Format, Fichier de format, Import Style Sheet** pour importer un fichier de format dans les tables FILES de l'encyclopédie en cours.

AUTOEXEC.STY

Le nom le plus adapté à un fichier de format est AUTOEXEC.STY. Si une feuille de ce nom existe dans la table FILES de l'encyclopédie, elle est chargée automatiquement dès que vous ouvrez l'encyclopédie. Tout autre fichier de format portant un nom différent doit être chargé manuellement à l'aide de la commande **Format, Fichier de format, Import Style Sheet**.

Copie de diagrammes

La méthode la plus simple de copie d'un diagramme consiste à utiliser le presse-papiers.

1. Utilisez **Sélectionner tout** dans le menu **Edition** ou **CTRL+A** pour sélectionner tous les symboles du diagramme source.
2. Utilisez la commande **Copier** du menu **Edition** ou l'icône **Copier** de la barre d'outils pour copier les symboles sélectionnés dans le presse-papiers.
3. Pour créer un diagramme cible vide, utilisez la commande **Nouveau diagramme** du menu **Fichier** ou l'icône **Nouveau diagramme** de la barre d'outils. Le diagramme cible doit normalement être du même type que le diagramme source, mais une exception est possible (voir ci-dessous).
4. Pour remplir le diagramme avec les symboles contenus dans le presse-papiers, utilisez la commande **Coller** du menu **Edition**.

Il est impossible de copier un diagramme en entrant la commande COPY suivie du nom du fichier .DGX correspondant sur une ligne de commande. Les fichiers .DGX contiennent la plupart des éléments composant un diagramme, mais pas tous. Si vous utilisez la commande "copy" en ligne de commande, les fichiers de l'encyclopédie sont désynchronisés.

Certains sites disposent d'une bibliothèque des modèles de diagrammes. Ces modèles sont définis au début du projet et les analystes reçoivent comme instruction de toujours les utiliser pour commencer à dessiner. Ils sont destinés à assurer le respect des normes de l'entreprise. Dans ce cas, le "glossaire" de Rational System Architect est utilisé à la place du presse-papiers. Pour plus d'informations sur la copie d'un diagramme à partir du glossaire, (menu **Outils, Diagramme Glossaire, Ouvrir**), consultez l'aide en ligne.

Vous pouvez faire glisser l'ensemble des symboles d'un diagramme vers un autre diagramme en les sélectionnant à partir de

l'explorateur ancré. Ils ne s'afficheront toutefois pas de la même manière que dans le diagramme source.

Utilisation du presse-papiers	<p>Vous pouvez copier, couper et coller des éléments vers et à partir du presse-papiers de Windows.</p> <p>Pour ceci, vous devez commencer par sélectionner un élément. Vous pouvez sélectionner un bloc de texte sans la souris en maintenant la touche majuscule enfoncée tout en appuyant sur les touches de déplacement gauche et droite.</p> <p>Copier : Ctrl + C</p> <p>Couper : Ctrl + X</p> <p>Coller : Ctrl + V</p>
--------------------------------------	--

Raccourcis clavier

La plupart des commandes les plus fréquemment utilisées sont associées à des touches de raccourci, officiellement appelées "raccourcis clavier". L'utilisation d'un raccourci clavier équivaut exactement à la sélection de la commande à l'aide de la souris.

La plupart des utilisateurs de Rational System Architect se contentent de se servir de la souris et consultent rarement les tableaux répertoriant les raccourcis clavier. Vous avez cependant tout avantage à connaître certains raccourcis très utiles, indiqués ci-dessous par un astérisque.

Les affectations des raccourcis claviers sont présentées ci-dessous.

Tableau 4-1.
Raccourcis clavier par
touche

Commande	Menu	Touche
Aide	Aide	F1
Imprimer (Diagramme)	Fichier	Ctrl + P
Nouveau diagramme	Fichier	Ctrl + N
Fermer le diagramme	Fichier	Ctrl + W
Sauvegarder le diagramme	Fichier	Ctrl + S
RESTORE POINTER		Echap
Annuler	Edition	Ctrl + Z
Répéter	Edition	Ctrl + Y
Couper	Edition	Ctrl + X
Copier	Edition	Ctrl + C
Coller	Edition	Ctrl + V
Supprimer	Edition	Suppr
Sélectionner tout	Edition	Ctrl + A
Sélectionner suivant	Edition	F2
Rechercher symbole	Edition	Ctrl + F
Retracer	Vue	F3
Actualiser l'explorateur	Vue	F5

Commande	Menu	Touche
Taille réelle	Vue (Zoom)	F8
Vue réduite à 75%	Vue (Zoom)	F9
Pleine page	Vue (Zoom)	F6
Zoom avant	Vue (Zoom)	F11
Zoom arrière	Vue (Zoom)	F12
Position du texte	Format (Style de symbole)	Ctrl + T
Aligner à gauche	Format (Alignement)	Maj + F2
Aligner à droite	Format (Alignement)	Maj + F3
Aligner en haut	Format (Alignement)	Maj + F4
Aligner verticalement au centre	Format (Alignement)	Maj + F7
Aligner horizontalement au centre	Format (Alignement)	Maj + F6
Aligner en bas	Format (Alignement)	Maj + F5
Exécuter la macro	Outils (Macro)	Alt + F8
Editeur de VBA	Outils (Macro)	Alt + F11

Techniques générales de dessin

5

Utilisation des définitions

Introduction

Ce chapitre décrit comment créer et utiliser des définitions dans *Rational System Architect*.

Rubriques contenues dans ce chapitre	Page
Qu'est-ce qu'une définition dans <i>Rational System Architect</i> ?	5-2
Symboles et définitions	5-4
Parcourir, sélectionner et faire glisser	5-6
Utilisation des grilles	5-8
Traitement des définitions de données	5-11
Texte, descriptions et commentaires	5-22
Importation et exportation de définitions	5-25

Qu'est-ce qu'une définition dans *Rational System Architect* ?

Une encyclopédie de projet Rational System Architect contient des **diagrammes**, des **symboles** et des **définitions**. Un diagramme contient des symboles, chacun d'entre eux étant associé à une définition sous-jacente.

Plusieurs types de symbole partagent le même type de définition. Il existe par exemple plusieurs types de symbole d'entité (entité, entité associative, entité faible) correspondant à un seul type de définition d'entité.

En revanche, certaines définitions de l'encyclopédie ne sont représentées par aucun symbole, comme les exigences, les attributs, les méthodes, les colonnes, les éléments de données, etc. Ces définitions sont appelées définitions sans symbole.

Les diagrammes, symboles et définitions sont associés à des propriétés

Chaque type de diagramme, de définition et de symbole est associé à une **propriété sous-jacente au moins**. Un diagramme de classes est par exemple associé à une propriété de diagramme pour le *mode de présentation de la navigation*, un symbole de classe est associé à une propriété intitulée *Masquer les détails* et une définition de classe est associée à des propriétés de type *attribut* et *méthode*. Un attribut est une définition contenant des propriétés telles que le type, l'accès, etc.

Chaque type de diagramme, de définition et de symbole dans Rational System Architect est associé à un ensemble de propriétés *par défaut* déclaré pour l'élément en question. Vous pouvez modifier ces propriétés ou en ajouter à l'aide du mécanisme d'extensibilité de Rational System Architect (voir le manuel *Extensibility Guide* ou l'aide en ligne pour plus d'informations sur le fichier USRPROPS.TXT).

Qu'est-ce qu'une définition dans Rational System Architect ?

Les diagrammes, symboles et définitions peuvent être utilisés séparément

Les diagrammes, symboles et définitions peuvent être créés et utilisés séparément. Vous pouvez concevoir un système dans son intégralité, entrer les exigences, les buts et objectifs métier, les règles métier, les données, les entités, les minispecs relatives aux processus, les classes et les méthodes *sans jamais dessiner un diagramme*. Vous pouvez également dessiner des diagrammes et placer des symboles sans les définir.

Symboles et définitions

Lorsque vous placez un symbole sur un diagramme et que vous y ajoutez une définition (pour ceci, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le symbole et sélectionnez **Editer**), vous voyez s'afficher dans la boîte de dialogue Edition correspondante un onglet intitulé **Symbole**. Les informations que vous entrez dans les propriétés de l'onglet **Symbole** concernent le symbole que vous venez de déposer sur le diagramme. Chaque symbole déposé sur le diagramme est considéré comme une instance de la définition.

L'information ajoutée à l'onglet **Symbole** appartient uniquement à cette instance. Si vous déposez un autre symbole de mêmes type et nom sur le diagramme, les informations ajoutées à l'onglet **Symbole** n'apparaîtront pas lors d'instances futures.

Les autres onglets de la boîte de dialogue Edition représentent la **définition** du symbole. Toute modification d'une propriété de ces onglets s'applique globalement à la définition de l'encyclopédie.

Figure 5-1 Le symbole de classe est défini par la définition de classe.

The image shows a dialog box titled "Model Object - Class - Reservation" with several tabs: UML, Attributes, Operations, General, Entity Info, Description & Owner, and Symbol. The "Symbol" tab is active, showing a table of operations. Annotations point to various parts of the dialog:

- Class Symbol (instance of the class definition that appears on this diagram)**: Points to the "Reservation" class symbol in the top left.
- Class symbol defined by Class definition, some properties of which are displayed on the symbol**: Points to the list of operations in the "Symbol" tab.
- Class definition, partitioned by tabs**: Points to the "Operations" tab in the dialog.
- Symbol property tab**: Points to the "Symbol" tab in the dialog.
- Properties of the class definition**: Points to the "Operations" tab in the dialog.
- Values for the properties entered by the user**: Points to the "Operations" table in the "Symbol" tab.

	Name	Formal Parameters	Category	Concurrency
1	create	startDate, duration, roomType,		
2	calculatePrice	discountPercent		
3	getDetails	startDate, duration, roomType,		
4	allocateCustomer	customerRef		
5	allocateRoom	roomNumber, guestName		
6	allocateRoom	roomType, guestName		

**Ce qui se passe
en arrière-plan**

Lorsque vous définissez un symbole, cette définition est ajoutée à l'encyclopédie et liée au symbole dans une association nommée "paire liée". Cette liaison dépend des entrées de la table sous-jacente des **relations** de l'encyclopédie, qui contient deux lignes pour cette relation :

- RESERVATION [*définition de classe*] **définit**
RESERVATION [*symbole de classe*]
- RESERVATION [*symbole de classe*] **est défini par**
RESERVATION [*définition de classe*]

Quel que soit le nombre de symboles de classe associés au nom RESERVATION, une seule définition existe. Chaque symbole, de même que chaque définition, est associé à un ID unique sur 32 bits.

Remarque : la compréhension des relations entre les éléments du métamodèle de Rational System Architect et la table de relations n'est pas nécessaire pour exécuter des actions de modélisation dans Rational System Architect. Il est toutefois indispensable de maîtriser les relations si vous souhaitez définir vos propres rapports à l'aide du système interne de génération de rapports ou du lien vers Microsoft Word, ou si vous souhaitez modifier le métamodèle à l'aide du fichier USRPROPS.TXT. Toutes les informations nécessaires se trouvent dans l'aide en ligne relative au système de génération de rapports, sous la rubrique concernant les *relations entre objets*.

Parcourir, sélectionner et faire glisser


Une boîte de dialogue **Sélectionner et faire glisser** s'ouvre à chaque fois que vous cliquez sur le bouton **Choix** pour une boîte de dialogue de définition.

Pour déplacer les objets répertoriés dans la zone d'édition de la boîte de dialogue de définition, sélectionnez un ou plusieurs objets et faites-les glisser à l'aide de la souris. Si vous souhaitez sélectionner des éléments contigus, maintenez la touche MAJ enfoncée et cliquez sur le premier et le dernier élément de la liste. Si vous souhaitez sélectionner des éléments non contigus, maintenez la touche CTRL enfoncée et cliquez sur chaque élément successivement.

Parcourir, sélectionner et faire glisser

Certaines informations relatives à un élément sélectionné de la boîte de dialogue **Sélectionner et faire glisser** s'affichent dans la zone des détails. Pour les activer, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la zone de la boîte de dialogue **Sélectionner et faire glisser** et, dans la liste déroulante, sélectionnez **Détails>>**. Pour les masquer, sélectionnez **Aucun détail** dans la liste déroulante. Si vous avez sélectionné plusieurs éléments, seul le dernier élément sélectionné est pris en compte.

Figure 5-2 Les boîtes de dialogue Objets dictionnaire pour les noms et autres informations



Utilisation des grilles

Certaines boîtes de dialogue de définition de Rational System Architect s'affichent sous forme de grilles. Les informations relatives à la définition apparaissent dans un tableau et sont facilement consultables et modifiables. Voir la figure 5-3 ci-dessous.


Vous pouvez éditer la définition directement dans la grille, ou utiliser les boîtes de dialogue classiques en plaçant le curseur sur une ligne de la grille et en cliquant sur le bouton **Définir**.

Éléments non affichés dans la grille

La plupart des propriétés de définition signalées comme des chaînes de texte contenant plus de 100 caractères ne s'affichent pas dans la grille. Pour obtenir un ensemble complet des propriétés d'une définition, sélectionnez un élément de la définition de la grille et cliquez sur **Définir**.

Les propriétés de liste sont également affichées dans la grille. Pour afficher la sélection d'une liste, cliquez sur l'élément de la grille en question et un sélecteur de listes déroulantes apparaît dans l'élément de la grille.

Figure 5-3 Les boîtes de dialogue Objets dictionnaire pour les noms et autres information



Réglage de la grille

Vous pouvez agrandir ou réduire les colonnes de la grille en sélectionnant un séparateur de colonnes dans la barre de titre et en le faisant glisser vers la droite ou la gauche.

Vous pouvez temporairement développer la zone elle-même en cliquant sur le bouton de développement affiché (sous la forme d'un carré) dans le coin inférieur droit de la grille. La grille prend alors la taille de la boîte de dialogue. Si des propriétés étaient affichées sous la grille, elles sont temporairement masquées jusqu'à ce que la grille soit réduite ou que l'utilisateur quitte cet onglet, puis y revienne.

Utilisation des définitions

Pour déplacer une définition vers le haut ou vers le bas de la grille, sélectionnez toute la ligne correspondant à la définition et cliquez sur les flèches de déplacement vers le haut ou vers le bas situées dans le coin inférieur gauche de la grille. Pour sélectionner une ligne en entier, sélectionnez le numéro de la ligne affiché dans la colonne à l'extrême gauche de la grille.

Traitement des définitions de données

Rational System Architect permet la création d'un dictionnaire de données sous-jacentes contenant des éléments, des structures et des domaines de données. Chaque entité d'un modèle de données contient également des attributs.

Les données d'une entité sont en général définies par des éléments de données. Elles peuvent être créées dans l'entité ou copiées à partir du dictionnaire des données sous-jacentes. Un attribut est considéré comme une instance d'un élément de données. Il réside dans l'entité et fournit certaines informations d'instance sur les données (il indique par exemple s'il s'agit d'une clé primaire). Une structure de données est un groupement d'éléments. Un élément de données peut également dépendre d'un domaine de données sous-jacent.

Noms uniques dans le dictionnaire de données

Les noms des entrées du dictionnaire ne sont pas nécessairement uniques d'un type d'entrée à l'autre. Exception à cette règle : un élément de données et une structure de données ne doivent pas avoir le même nom au sein du dictionnaire.

Voici quelques exemples :

Combinaison autorisée :

Définition de magasin de données "Client"
Définition d'entité : "Client"
Définition d'élément de données : "Client"


Combinaison non autorisée :

Définition d'élément de données : "Client"
Définition de structure de données : "Client"

Les attributs dans les entités

Dans Rational System Architect, un attribut se définit comme l'association entre l'entité et l'élément de données.

Figure 5-4 Définition d'un attribut dans Rational System Architect.



La définition de l'attribut gère les caractéristiques qui s'appliquent à l'instance de données de l'entité :

- statut clé : cette instance des données est-elle un composant de clé primaire ?
- nullité : la colonne constituée par cet élément de données peut-elle contenir une valeur nulle dans la base de données ?
- unicité : cet attribut représente-t-il à lui seul une clé candidate à l'entité ?
- nom de la colonne
- commentaires de la base de données
- attributs étendus (PowerBuilder)

Clé primaire

La *clé primaire* est un attribut ou un ensemble d'attributs utilisé pour identifier de façon unique l'instance de l'entité dans laquelle il réside. Les composants d'une clé primaire étant les identificateurs, leurs valeurs ne peuvent pas être nulles.

Clé externe

Une *clé externe* est un attribut d'entité correspondant à un composant de clé primaire dans une entité liée. La clé externe est issue d'une relation parent/enfant. Elle réside dans l'entité enfant et dépend de la clé primaire de l'entité parent.

Éléments et structures de données

Éléments de donnée

La définition de l'élément de données définit les caractéristiques qui s'appliquent à toutes les instances des données, quel que soit le modèle ou l'entité utilisé dans :

- le type de données
- les qualificatifs de type : longueur, précision
- la valeur par défaut
- les contraintes de vérification
- le propriétaire des données
- le domaine

Il est important de noter que, les caractéristiques physiques appartenant à l'élément de données, elles sont *toujours* héritées de *tous* les attributs utilisés pour représenter les données.

En cas de modification des valeurs des propriétés d'un élément de données, tous les attributs associés de tous les modèles sont affectés par la modification.

Structures de données

Autre type d'entrée de données dans le dictionnaire de données : "CustomerOrder", défini comme "Informations obtenues par téléphone lors d'une commande client" : il s'agit d'un exemple de **structure de données**. Une structure de données est définie à un niveau relativement élevé et masque clairement un certain nombre de détails.

Utilisation des définitions

Si vous occupez un poste de direction, cette définition peut vous suffire. Mais si vous êtes programmeur, vous voudrez connaître d'autres détails : "Quelles sont exactement les informations qui constituent une commande client ?" La réponse attendu ressemble à ceci :

```
CustomerOrder se compose de
CustNo +
CustName +
CustAddressBlock +
OrderDate +
```

Une **structure de données** est un groupe d'autres éléments de données. Il est toujours possible de développer une structure à un niveau plus détaillé. La plupart des éléments répertoriés ci-dessus sont des **éléments de données** : autrement dit, vous avez atteint le dernier niveau de détail significatif pour ce projet. Une exception : l'élément nommé CustAddressBlock est en fait une structure à l'intérieur d'une structure. CustAddressBlock est défini au niveau suivant :

```
CustAddressBlock se compose de
CustHouseNo +
CustStreet +
CustCity +
CustState +
CustZip
```

Dans *Rational System Architect*, les structures peuvent contenir d'autres structures de façon illimitée. Prenez cependant garde à ne pas créer par inadvertance une structure récursive, où A contient B, qui contient C, qui contient A. *Rational System Architect* est attentif à la présence de ce genre de condition et les signale lorsqu'il en trouve. En cas de structure récursive, les résultats peuvent être imprévisibles.

Les éléments de données et les structures de données sont valables pour toute l'encyclopédie. Ils ne sont pas réservés à un modèle de données de projet particulier et peuvent être utilisés par toutes les entités de tous les diagrammes de tous les modèles de données de projet pour créer des attributs. Les éléments et les structures de données peuvent aussi être utilisés par d'autres objets de l'encyclopédie définis en tant que "données", dont les magasins de données, les flux de données et les processus des diagrammes de flux de données.

Pour plus d'informations, effectuez une recherche sur *Modélisation des données* dans l'aide en ligne.

Utilisation des domaines de données

Qu'est-ce qu'un domaine de données ?

Un **domaine** est utilisé pour fournir des propriétés communes (physiques) à un certain nombre d'éléments de données. Les *numéros de sécurité sociale*, les *numéros de téléphone*, les *codes postaux* sont des exemples de domaines. Tous les numéros de sécurité sociale, quelle que soit leur utilisation, ont le même format, sont associés aux mêmes règles d'édition et seraient probablement entrés dans des zones de même type sur un formulaire.

Il en va de même pour les numéros de téléphone (tout au moins aux Etats-Unis) et pour les codes postaux. Les domaines sont donc utilisés à la discrétion de l'analyste ou du concepteur pour faciliter les opérations en proposant un endroit où des informations communes peuvent être stockées et gérées.

Les domaines de données servent d'emplacement où stocker des valeurs standard et des règles relatives aux formats des données à l'échelon du projet. Si, par exemple, vous avez décidé que toutes les dates seraient stockées sous la forme "aaaammjj" (par exemple : 31 décembre 1997 = 19971231), vous devez ajouter le domaine de données nommé *Date-standard* à l'encyclopédie.

Lorsque vous ajouterez ultérieurement d'autres éléments de données concernant les dates tels que *Date-entrée*, *Date-de-naissance*, *Date-d'embauche*, etc., la valeur *Date-standard* pourra être affectée à chacun de ces éléments pour la propriété *Domaine de données*. Si des propriétés de 8 caractères numériques étaient affectées à la *Date-standard*, toutes les autres dates dérivées devraient automatiquement se composer de 8 caractères numériques.

Domaines de données et éléments de données

Le domaine de données vous permet de définir le domaine auquel un élément de données appartient. Lorsque vous définissez le domaine d'un élément de données, toutes les propriétés définies pour ce domaine s'appliquent à l'élément.

En cas d'utilisation des options de configuration du domaine de données par défaut, les propriétés autorisées pouvant être définies pour un domaine de données sont conformes à la norme SQL 92 :

- type de données
- qualificatifs de type : longueur, précision
- valeur par défaut
- contraintes de vérification

Ce style de domaine de données correspond à un type de données défini par l'utilisateur dans le modèle de données physiques.

Rational System Architect propose une option de configuration avancée vous permettant de spécifier l'héritage complet des domaines de données. Lorsque cette option est sélectionnée, toutes les propriétés des éléments de données peuvent être dérivées des domaines de données et l'héritage de domaine à plusieurs niveaux est autorisé.


Exemple 1 : définition de la *Date-standard*

Pour définir la date-standard, procédez comme suit :

1. Cliquez sur le menu **Dictionnaire** et sur la commande **Nouvelle définition**.
2. Dans le navigateur, sélectionnez *Domaine de données* comme type de définition.
3. Cliquez sur le bouton **droit de la souris** et sélectionnez **Nouveau**.
4. Dans la boîte de dialogue **Objet dictionnaire <Type> <Nom>**, entrez *Date-standard* dans la zone de texte du nom.
5. Cliquez sur **OK**.
6. Dans la boîte de dialogue **Objet dictionnaire <Type> <Nom>**,

sélectionnez la désignation des données *Type de données*, entrez les *Qualificatifs de types de données* (longueur), la *valeur par défaut* et toute *description de texte* pouvant être utile.

Figure 5-5. Exemple de boîte de dialogue d'ajout de définitions de domaine de données




Exemple 2 :
définition de la
Date-d'embauche

1. Cliquez sur le menu **Dictionnaire** et sur la commande **Nouvelle définition**.
2. Dans le navigateur, sélectionnez *Elément de données* comme type de définition.
3. Cliquez sur le bouton **droit de la souris** et sélectionnez **Nouveau**.
4. Dans la boîte de dialogue **Objet dictionnaire <Type> <Nom>**, entrez *Date-d'embauche* dans la zone de texte **Nom**.
5. Cliquez sur **OK**.
6. Dans la boîte de dialogue **Objet dictionnaire <Type> <Nom>**, cliquez sur le bouton **Choix** de la zone de texte intitulée **Domaine - (Domaine de données)**.

7. Sélectionnez *Date-standard* dans la liste des **Domaines de données** définis et faites glisser cet objet vers la zone de texte **Domaine - (Domaine de données)**.
8. Vous pouvez aussi entrer simplement *Date-standard* dans la zone de texte, mais il est en général plus facile de faire glisser un objet défini que de se souvenir exactement de son nom.
9. Remarquez que dès que vous déposez le nom du domaine de données vers la zone de texte **Domaine - (Domaine de données)**, les qualificatifs **Désignation des données**, **Type de données** et **Type de données** de l'élément de données changent. Si vous modifiez les valeurs du domaine de données, les valeurs de l'élément de données changent également.


Figure 5-6. Exemple de boîte de dialogue d'ajout d'une définition d'élément de données en fonction du domaine de données



10. Seules les valeurs des propriétés de l'élément de données qui sont différentes des valeurs du domaine de données dont il est dérivé (par exemple l'unité commerciale, qui n'est pas une propriété significative du domaine de données), doivent être entrées.


L'exemple ci-dessus relatif à la *Date-standard* en tant qu'objet Date auquel aucune longueur n'est associée est un peu trop simple. En réalité, l'objet devrait être une zone numérique de type 4 + 2 + 2. Pour créer un tel objet, commençons par créer un domaine de structure de données, *Format-date*, défini par trois éléments de données : *Année*, *Mois* et *Jour*. Les domaines de structure de données sont aux structures de données ce que les domaines de données sont aux éléments de données.

Figure 5-7. Le domaine de structure de données *Format-date* consiste en trois éléments de données



Nous pouvons maintenant définir une structure de données, *Date-standard* qui complète la valeur de la propriété Domaine à l'aide du *Format-date*.

Figure 5-8. La structure de données *Date-standard* définie comme héritant des valeurs du domaine de structure de données *Format-date*



Outre les dates, les autres informations pouvant être standardisées sont les noms de personnes (qui doivent par exemple se composer du nom et du prénom) ou les numéros de téléphone (qui doivent par exemple se composer de 2 + 2 + 2 + 2 + 2 chiffres.).

Texte, Descriptions et commentaires

Dans *Rational System Architect*, une entrée de dictionnaire correspond à **chaque** instance de chaque **symbole**, mais il n'existe qu'**une** entrée de dictionnaire pour cette **définition** de symbole. Si le symbole de magasin de données *Customer* apparaît trois fois, le dictionnaire contient trois entrées distinctes du symbole *Customer* et une entrée de la définition *Customer*.

Association de texte à un symbole

Quatre types de données textuelles peuvent être associées à des symboles dans *Rational System Architect* :

1. Définition de dictionnaire

L'emplacement principal d'une valeur de propriété est la **définition** du symbole. C'est l'emplacement consulté en priorité par un utilisateur pour en savoir plus sur le symbole.

Si un symbole donné tel que le magasin de données *Customer* doit apparaître sur plusieurs diagrammes distincts, une seule définition de dictionnaire *Customer* est nécessaire car elle peut s'appliquer à toutes les instances du magasin de données.

2. Descriptions graphiques : le commentaire graphique

Le commentaire graphique est destiné à contenir des annotations que vous souhaitez faire apparaître sur le diagramme.

Chaque instance du magasin de données *Customer* peut être associée à son propre commentaire graphique. Ces commentaires sont donc en général destinés à montrer comment chaque instance du symbole d'un diagramme se distingue d'une autre instance de ce même symbole sur un autre diagramme. Entrez le texte du commentaire graphique via l'onglet Symbole du menu **Définition**.

Les commentaires graphiques s'affichent dans le symbole ou en-dehors. Utilisez le menu **Format, Format du symbole**, commande **Style de symbole, Position du texte**.

3. Commentaires du dictionnaire

Les commentaires du dictionnaire sont virtuellement identiques aux commentaires graphiques : il existe un commentaire pour chaque instance du symbole. La différence est que les commentaires du dictionnaire n'apparaissent pas sur le diagramme. Leur présence est signalée par l'apparition de "voyants lumineux" dans l'angle supérieur gauche du symbole. Le point de gauche est rempli. Pour ajouter un commentaire à un symbole, sélectionnez **Commentaire** dans le menu flottant du symbole ou la commande **Commentaire** du menu **Dictionnaire**.

Figure 5-9. Les "voyants lumineux" sur un symbole



4. Ajout de texte à partir du menu Dessin

Il existe un quatrième type de texte. Chaque menu **Dessin** contient une commande **Texte** qui vous permet de placer du texte sur un diagramme. Contrairement aux trois types de texte décrits ci-dessus, ce texte n'est associé à aucun symbole. Exemple : un titre placé en haut d'un diagramme.

Pour plus d'instructions relatives à l'inclusion de données textuelles dans les rapports, consultez l'aide en ligne. Recherchez *Texte, menu Dessin*.

Vérification orthographique

La fonction de vérification orthographique de *Rational System Architect* est accessible via le bouton **Epeler** situé dans toutes les boîtes de dialogue de **diagramme** et de **définition**. Pour utiliser cette fonction, procédez comme suit :

1. Placez le curseur dans une zone de la boîte de dialogue que vous souhaitez vérifier.
2. Cliquez sur le bouton **Epeler**.
3. Lorsqu'un mot est potentiellement mal orthographié, une boîte de dialogue s'affiche avec une liste des corrections possibles. Sélectionnez la solution de remplacement dans la liste ou tapez le mot corrigé dans la zone **Remplacer par**.
4. Cliquez sur le bouton **Remplacer** pour corriger le mot ou sur **Ignorer** pour laisser le mot inchangé.

D'autres informations sur le vérificateur orthographique sont disponibles dans l'aide en ligne. Recherchez *vérification orthographique*.

Importation et exportation de définitions

System Architect fournit un certain nombre de fonctions d'importation et d'exportation vers et depuis une encyclopédie. Les informations d'une encyclopédie Rational System Architect consistent en deux composants de base : les informations du diagramme graphique et les définitions de symbole sous-jacentes.

Les fonctions d'importation/exportation de SA sont les suivantes :

- Importation/exportation de définitions via le format **CSV** ou **Texte**
- Importation/exportation d'informations sur les diagrammes graphiques et les définitions via **XML**
- Utilisation du **support VBA natif de SA et du modèle d'objet publié** comme interface vers d'autres outils
- Fusion/extraction entre les autres encyclopédies de Rational System Architect
- Importation de conceptions de base de données dans un modèle de données physiques à l'aide des fonctions d'inversion de la conception des données et de génération de schéma à partir d'un modèle de données via le générateur de schémas
- Importation de code Java, C++ ou Visual Basic dans un diagramme de classes et génération de code à partir d'un diagramme de classes (C++, Java, VB, CORBA IDL, Smalltalk, Delphi, etc)
- Rétro-conception d'un fichier XML représentant une définition de type de document (DTD) ou une conception BizTalk en un diagramme de conception XML

Importation et exportation CSV et Texte

Rational System Architect offre un mécanisme d'importation/exportation générique qui permet d'importer/exporter des définitions depuis et vers des fichiers externes au format **Texte** ou **CSV (Comma Separated Value)**. Vous pouvez accéder à cette fonction générique en sélectionnant **Dictionnaire, Importer des définitions** ou **Dictionnaire, Exporter des définitions**.

Une conception graphique représentée par un diagramme dans Rational System Architect est constituée de deux composants de base : le diagramme graphique et les définitions de symbole sous-jacentes. La fonction d'importation/exportation générique ne permet d'importer/exporter que les définitions, mais pas les composants graphiques des diagrammes.

Remarque : Rational System Architect fournit un certain nombre d'autres fonctions d'importation et d'exportation de définitions vers et depuis une encyclopédie, ce qui facilite l'importation/exportation des définitions et des composants graphiques des diagrammes. Ces fonctions incluent la fusion/l'extraction entre les autres encyclopédies Rational System Architect, l'importation de conceptions de base de données dans un modèle de données physiques via la fonction d'ingénierie inverse de la base de données, la génération de schémas à partir d'un modèle de données à l'aide de la fonction de génération du schéma de base de données, l'importation de code C++ ou Java dans un diagramme de classes, la génération de code à partir d'un diagramme de classe (C++, Java, VB, CORBA IDL, Smalltalk, Delphi, etc) ou l'importation/exportation de définitions vers le référentiel Microsoft. Pour plus d'informations sur l'une des rubriques ci-dessus, reportez-vous à l'aide en ligne.

Utilisation de la fonction d'importation

Pour importer une définition au format CSV dans Rational System Architect, les colonnes du fichier CSV doivent impérativement correspondre aux propriétés de la définition vers laquelle les informations sont importées.

Pour importer un fichier CSV dans Rational System Architect, procédez comme suit :

1. Déterminez quelles parties non associées au système de gestion de la base de données des définitions des entités, attributs, etc. de l'outil source vous souhaitez exporter vers Rational System Architect.
2. Modifiez le fichier USRPROPS.TXT pour ajouter ces propriétés au type de définition. Supposons par exemple que l'outil source soit associé aux propriétés "Notes" et "Informations générales" dans les définitions d'entité. La modification apportée au fichier USRPROPS.TXT peut être par exemple :

```
DEFINITION "Entité"  
{  
  PROPERTY Notes { Edit Text LENGTH 1500 }  
  PROPERTY "Informations générales" { Edit Text  
LENGTH 750 }  
}
```

3. Dans l'outil source, exportez les parties non associées au système de gestion de base de données des définitions.

Dans la plupart des outils, vous pouvez exécuter un rapport ayant pour format de sortie le format CSV (Comma Separated Value).

4. Dans Rational System Architect, sélectionnez **Importer des définitions** dans le menu **Dictionnaire**. Utilisez le bouton **Parcourir** pour sélectionner le chemin du fichier CSV.
5. Sélectionnez le type **Entité**. Cliquez sur **OK**. Vous obtenez un rapport de toutes les entités importées. Vous pouvez l'imprimer ou le sauvegarder en tant que fichier .TXT.
6. Affichez les définitions dans le **navigateur**. Sélectionnez le type **Entité**.

Utilisation des définitions

Lorsque vous sélectionnez les entités ayant fait l'objet de la rétro-conception, les valeurs associées à "Notes" et à "Informations générales" doivent apparaître.

Utilisation de la fonction d'exportation

Si vous avez besoin d'exporter des définitions de dictionnaire de données, consultez l'aide en ligne pour plus d'informations sur le menu *Dictionnaire* et sur la commande **Exporter des définitions**. La commande **Exporter des définitions** vous permet d'exporter des fichiers au format ASCII ou CSV. Sinon, si vous avez d'autres exigences relatives aux données exportées, poursuivez.

Utilisation du presse-papiers

Si un diagramme est affiché, sélectionnez simplement un ou plusieurs symboles s'y trouvant et utilisez la commande **Copier** du menu **Edition** pour les copier dans le presse-papiers. (Ou utilisez l'icône **Copier** de la barre d'outils.) Vous pouvez alors insérer le diagramme dans n'importe quel produit vous autorisant à y coller des données. Il est possible de copier les diagrammes vers le presse-papiers au format bitmap ou métafichier à l'aide de la commande **Format du presse-papiers** du menu **Edition**. La plupart des applications acceptent l'une de ces options.

Vous pouvez également copier des données textuelles vers le presse-papiers à partir de la plupart des boîtes de dialogue. Exemple : le contenu de la boîte de dialogue **Objet dictionnaire <Type> <Nom>** , qui peut contenir une minispec assez longue. Autre exemple : un brouillon de sortie de rapport. Commencez par sélectionner le texte avec la souris de façon que les couleurs s'inversent et s'affichent en blanc sur noir. Si la boîte de dialogue contient un bouton **Copier**, cliquez sur celui-ci. Sinon, appuyez sur la combinaison de touches **Ctrl-C**.

Vous pouvez également capturer des données graphiques en appuyant sur le bouton **Impr Ecr** du clavier. Cette opération permet de prendre une "image instantanée" de *tous* les éléments affichés à l'écran. Vous pouvez ensuite coller cette image dans un programme de dessin pour le retoucher et l'annoter. La combinaison de touches **Alt-Impr Ecr** permet également de prendre une image instantanée d'une partie de l'écran, c'est-à-dire la fenêtre ou la boîte de dialogue active de premier plan.

Importation/exportation via XML

XML désigne un format standard d'échange de données. Rational System Architect vous permet d'exporter toutes les informations de son référentiel ou de son encyclopédie au format XML et d'importer des informations au format XML dans une encyclopédie. Le document généré (ou importé) est appelé document d'instance XML.

Il contient les données ou les informations qui vous concernent ; dans ce cas, toutes les informations que vous et les autres utilisateurs avez modélisées dans System Architect. Le document d'instance généré sous Rational System Architect utilise pour sa structure une définition de type de document (DTD). Ce fichier se trouve dans le répertoire de l'application, <C>:\Program Files\IBM\Rational\System Architect Suite\11.3\System Architect\SAXML.dtd.

Exportation au format XML

Pour exporter un diagramme ou une définition au format XML, procédez comme suit :

1. A l'aide du navigateur, sélectionnez un ou plusieurs diagrammes ou une ou plusieurs définitions en utilisant les techniques de sélection standard de Windows, c'est-à-dire en maintenant la touche Maj enfoncée.
2. Cliquez à l'aide du bouton droit de la souris et sélectionnez **Exporter le XML** dans le menu flottant déroulant. La boîte de dialogue **Exportation XML** s'ouvre.
3. Indiquez si vous souhaitez générer uniquement les objets sélectionnés (diagrammes, définitions ou symboles) ou si vous souhaitez inclure des définitions subordonnées ou des diagrammes enfants.
4. Indiquez si vous souhaitez générer **un ou plusieurs fichiers**. Dans ce dernier cas, tous les diagrammes ou définitions sélectionnés seront générés dans un fichier de même nom précédé du préfixe de désignation de votre choix.

5. Indiquez si vous souhaitez inclure des images des diagrammes dans la sortie XML.
6. Spécifiez un répertoire de sortie et un nom de fichier (en cas de génération dans un même fichier) ou un préfixe de désignation (en cas de génération dans plusieurs fichiers).
7. Cliquez sur **Suivant**.
8. Confirmez vos options d'exportation et cliquez sur **OK**.

Le XML est généré dans le chemin que vous avez indiqué et vous recevez un message vous signalant que la génération est terminée.

Importation de fichier XML

Pour importer un fichier XML contenant des informations Rational System Architect(et conforme au fichier saxml.dtd), procédez comme suit :

1. Dans le navigateur, sélectionnez le **type** de diagramme ou de définition, cliquez à l'aide du bouton droit de la souris et sélectionnez **Importation XML** dans le menu flottant déroulant. (Exemple de *type de diagramme* : **Cas d'utilisation UML, et non** le nom d'un diagramme de cas d'utilisation UML précis tel que Make Reservations.)
2. Dans la boîte de dialogue **Importation XML**, accédez au répertoire qui contient les fichiers XML. Sélectionnez les fichiers et cliquez sur **Ouvrir**.
3. Choisissez les options de collision dans la boîte de dialogue **Rational System Architect – Importation XML**.
4. Cliquez sur **OK**.

Les diagrammes ou définitions sont ajoutés à l'encyclopédie Rational System Architect.

Utilisation des définitions

6

L'éditeur de matrice

Introduction

L'éditeur de matrice de Rational System Architect vous permet d'entrer des informations dans les modèles avant qu'un diagramme soit tracé. En abordant l'analyse de cette façon, vous privilégiez une vue d'ensemble du problème et des éléments dépendants avant de passer à une phase d'analyse et de conception plus détaillée.

L'éditeur de matrice peut être utilisé pour tous les types de modélisation dans Rational System Architect, y compris la modélisation métier d'entreprise et la modélisation métier IDEF. Vous pouvez également créer vos propres matrices et les ajouter au navigateur de matrice.

Rubriques contenues dans ce chapitre	Page
L'éditeur de matrice	6-3
Matrices "X" dans la cellule	6-7
Matrices Texte dans la cellule	6-10
Matrices multidimensionnelles	6-14
Création de matrices	6-21

L'éditeur de matrice

Editeur de matrice

Outre les techniques habituelles d'utilisation des diagrammes et des définitions, l'éditeur de matrice propose un autre point d'entrée des informations dans les encyclopédies du projet.

D'un point de vue analytique, l'entrée des données via des matrices offre à l'utilisateur une vue étendue du domaine posant problème et des informations qui seront ou pourront être contenues dans les modèles, ainsi que des intersections des définitions dépendantes.

Définitions synchronisées

Les matrices proposent une vue différente des mêmes informations contenues dans les définitions de symbole. Les informations entrées dans l'éditeur de matrice sont automatiquement entrées dans les définitions de symbole qui apparaissent sur les diagrammes. Les modifications apportées en d'autres endroits sont synchronisées : l'éditeur de matrice offre simplement une autre vue des informations.

L'éditeur de matrice est synchronisé avec les définitions dans Rational System Architect de l'une des deux façons suivantes, suivant la définition et l'éditeur de matrice :

- **Entrée via l'éditeur de matrice et les boîtes de dialogue de définition :** dans la plupart des matrices, il est possible d'entrer les informations via l'éditeur de matrice ou via la boîte de dialogue de définition, quel que soit le type de définition.
- **Entrée limitée à l'éditeur de matrice :** certaines définitions sont limitées et peuvent être entrées uniquement via les matrices (la boîte de dialogue de propriété correspondante destinée à entrer une nouvelle définition dans un symbole est en lecture seule). De nombreuses matrices fournies pour les méthodologies de processus métier fonctionnent ainsi. Ceci s'explique par le fait que, pour ces méthodologies, certaines définitions doivent être entrées uniquement au niveau général.

Emplacement des définitions de références croisées

L'éditeur de matrice présente une vue bi-dimensionnelle des données. Le postulat selon lequel une définition de type X est reliée à une définition de type Y signifie que :

- la boîte de dialogue de définition X contient une liste des définitions Y, ou
- la boîte de dialogue de définition Y contient une liste des définitions X, ou
- les deux affirmations sont vraies, ou
- aucune des deux affirmations n'est vraie, c'est-à-dire que bien que les deux définitions soient reliées par une référence croisées, cette vue des informations n'est pas présentée (pour des raisons d'ordre méthodologique) à l'utilisateur dans la boîte de dialogue de définition de l'une ou l'autre définition.

Types de matrice

Trois types de matrice sont disponibles dans Rational System Architect :

"X" dans la cellule–, dans lesquelles l'entrée de données est limitée (vous pouvez seulement activer ou désactiver un "X" présent dans la cellule correspondant à l'intersection des définitions de la colonne et de la ligne). La présence d'un "X" dans une cellule indique qu'une relation existe.

Texte dans la cellule, qui vous permettent d'entrer du texte dans la cellule correspondant à l'intersection des définitions de colonne et de ligne. La présence de texte dans une cellule indique qu'une relation existe.

multidimensionnelles, qui vous permettent d'afficher, dans une présentation tabulaire, plusieurs matrices de type "X" dans la cellule contenant des définitions qui se chevauchent. Par exemple : la matrice d'un onglet relie les définitions A et B par une référence croisée, la matrice d'un deuxième onglet relie les définitions B et C par une référence croisée et la matrice d'un troisième onglet relie les définitions A et C par une référence croisée.

Ajout d'une nouvelle définition à l'aide de l'éditeur de matrice

Vous pouvez ajouter une nouvelle définition à la colonne ou à la ligne de l'éditeur de matrice.

Pour ajouter une nouvelle définition du type représenté par la colonne, cliquez avec le bouton droit de la souris dans une colonne de la matrice. Une boîte de dialogue vous permettant d'ajouter une nouvelle définition de ce type s'ouvre.

Pour ajouter une nouvelle définition du type représenté par la ligne, cliquez avec le bouton droit de la souris sur une colonne de la ligne et ajoutez la définition à la boîte de dialogue affichée.

La définition nouvellement entrée est ajoutée au bas de la liste des définitions de colonne ou de ligne de la matrice. Vous pouvez modifier l'emplacement d'une définition de la liste en cliquant avec le bouton droit de la souris sur cette définition et, tout en maintenant la pression sur la souris, en la déplaçant vers un autre emplacement de la liste.

Modification d'une définition à l'aide de l'éditeur de matrice

Vous pouvez modifier une définition à l'aide de l'éditeur de matrice. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la définition d'une colonne ou d'une ligne, puis sélectionnez **Modify Row** ou **Column Definition**.

Tri de la liste des définitions d'une ligne ou d'une colonne

Comme décrit ci-dessus, vous pouvez modifier l'emplacement d'une définition de la liste en cliquant avec le bouton droit de la souris sur cette définition et, tout en maintenant la pression sur la souris, en la déplaçant vers un autre emplacement de la liste.

Tri par valeur de propriété

Vous pouvez également trier une colonne ou une ligne en fonction des valeurs de propriété des définitions. Sélectionnez **Format, Ligne** (ou **Colonne**), **Trier**. Une boîte de dialogue répertoriant toutes les propriétés du type de définition concerné s'ouvre. Vous pouvez sélectionner une propriété et trier les définitions par ordre croissant ou décroissant des valeurs de propriété.

Vous pouvez par exemple trier les processus métier élémentaires sur la propriété Audit initial : les processus métier apparaissent alors dans l'ordre du nom des utilisateurs les ayant créés.

Impression de matrices

Vous pouvez imprimer des matrices à l'aide des fonctions standard de Windows **Imprimer** et **Aperçu avant impression** disponibles dans le menu **Matrices**.

Matrice "X" dans la cellule

Les matrices "X" dans la cellule indiquent si une relation existe entre deux définitions. Si tel est le cas, un signe "X" apparaît dans la cellule en intersection des deux définitions (le signe "X" signifie qu'une relation existe, une zone vide signifie qu'aucune relation n'existe).

Les matrices "X" dans la cellule sont de simples références croisées qui placent un "X" dans la cellule correspondant à l'intersection entre deux définitions. La référence croisée a les conséquences suivantes : chaque définition de ligne peut comprendre une liste des définitions de colonne. Chaque définition de colonne peut comprendre une liste des définitions de ligne. Si chaque définition de ligne stocke une liste des définitions de colonne et que chaque définition de colonne stocke une liste des définitions de ligne, les informations apparaissent en double. De ce fait, les propriétés "Définitions associées" des deux définitions seront en lecture seule.

Exemple de matrice "X" dans la cellule : Rôle à Compétence

La matrice **Rôle à Compétence** est un exemple de matrice "X" dans la cellule (voir figure 6-1 ci-dessous). Les étapes suivantes décrivent comment ouvrir cette matrice. Supposons que l'encyclopédie **Exemples** est ouverte et que vous ayez activé la méthodologie **Modélisation métier**. Si celle-ci n'est pas activée, cliquez sur le menu **Outils**, sélectionnez **Personnaliser le support des méthodes**, **Configuration de l'encyclopédie** et cochez les cases **Modélisation métier**.

Figure 6-1. Exemple de matrice "X" dans la cellule : Rôle à Compétence.

Role	Computing	Filing	Oral	Organizing	Telephony	Typing
Account Computer 1						
Accounts Clerk						
Booking Coordinator	X	X	X	X		X
Conference Organizer			X	X		X
Customer						
Customer Services Rep			X	X	X	
Receptionist						
Receptionist 1						
Receptionist 2						
Sales Clerk		X			X	X
Sales Person			X		X	X

Pour ouvrir la matrice **Rôle à Compétence**, procédez comme suit :

1. Après avoir ouvert l'encyclopédie
Exemples dans Rational System Architect,
sélectionnez **Vue, Navigateur de matrice**.
2. Le **navigateur de matrice** apparaît.
Dans l'**onglet Organisation**,
sélectionnez **Rôle à Compétence**.
3. Cliquez sur **Suivant** pour ignorer la boîte
de dialogue **Filtres de la matrice**.
4. Cliquez sur **Terminer** pour ignorer la
boîte de dialogue Filtres de la matrice (et
laisser les valeurs par défaut, c'est-à-dire
les définitions de ligne et de colonne
sélectionnées). La **matrice Rôle à
Compétence** s'affiche.
5. Pour établir une référence croisée entre
une définition de colonne et une définition
de ligne, cliquez sur la ligne d'intersection
des deux définitions. Un "X" apparaît
alors dans cette cellule. Pour le supprimer,
cliquez à nouveau sur la cellule.
6. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur le
X dans le coin supérieur droit de la boîte
de dialogue pour fermer la matrice. Elle
est automatiquement sauvegardée.

Matrices Texte dans la cellule

Les matrices Texte dans la cellule vous permettent d'entrer du texte dans la cellule correspondant à l'intersection de deux définitions. Chaque cellule en intersection est associée à sa propre définition dans le référentiel. Son nom reprend généralement les noms des définitions, séparés par des barres obliques (par exemple : Processus métier élémentaire/Rôle, Fonction/Activité, Message/Stimulus, etc.).

Dans ce type de matrice, le bouton "X" (servant à afficher les intersections) situé dans la ligne supérieure de la barre d'outils de la matrice est désactivé (voir la figure ci-dessous). Cela vous permet de saisir et d'afficher du texte dans les cellules de la matrice. Lorsque vous cliquez sur le bouton "X", la matrice est rechargée et, dans toutes les cellules comportant du texte, le signe "x" apparaît à la place du texte.

Vous pouvez étirer les lignes et les colonnes de la matrice afin de voir le plus de texte possible.

Le résultat de la référence croisée peut avoir les mêmes caractéristiques que le signe "X" de la matrice, plus les caractéristiques suivantes :

- la définition d'une cellule en intersection accepte jusqu'à 255 caractères,
- le nom de la définition d'une cellule en intersection est attribué en fonction de la définition de la ligne et est codé par les définitions de colonne et de ligne,
- chaque définition de ligne contient la liste des définitions de colonne associées,
- chaque définition de colonne contient la liste des définitions de ligne associées.

**Exemple de
matrice Texte
dans cellule :
Processus métier
élémentaire à
Entité**

La matrice **Processus métier élémentaire à Entité** est un exemple de matrice Texte (voir figure 6-2 ci-dessous). Vous pouvez saisir du texte dans les cellules afin de décrire le fonctionnement d'un processus sur une entité particulière. Vous pouvez par exemple indiquer si le processus crée l'entité, la lit, la met à jour ou la supprime. Lorsque vous utilisez ces verbes, la matrice est dite **CRUD**. Les étapes suivantes décrivent comment ouvrir cette matrice. Supposons que l'encyclopédie **Exemples** est ouverte et que vous ayez activé la méthodologie **Modélisation métier**. Si celle-ci n'est pas activée, cliquez sur le menu **Outils**, sélectionnez **Personnaliser le support des méthodes**, **Configuration de l'encyclopédie** et cochez les cases **Modélisation métier**.

Figure 6-2. Exemple de matrice Texte : Processus métier élémentaire à Entité.

Dictionary Reports Window Help

39%

'X' button enables you to type text in cell. If turned on, text is represented by an 'X'.

You may drag on column or cell sides to increase/decrease widths

Elementary Business Process to Entity

Elementary Business Process	Customer	Guest	Overseas Customer	Owner	Property	Receptionist	Reservation	Room	Shift	Travel Agent	UK Customer	Vehicle
Check Payment Details			Read				Read				Read	
Check Reservation Details			Read				Read	Read			Read	
Check Room Availability							Read	Read				
Check Room for Availability												
Customer Agrees to Terms												
Customer Rejects Terms												
Examine Period to Accom Date							Read					
Inform Customers Company							Read					
Make Cancellation Charge	Update						Update					
Make Full Room Rate Charge	Update						Update					
Make Percentage Room Rate Charge	Update						Update					
Notify Customer of Credit Problem												
Notify Customer of Inavailability												
Notify Customers of Inavailability												
Process Room Booking												
Provide Client with Reservation Number												
Provisionally Book Room												
Release Room	Update						Delete	Update				
Reservations and Booking Funcs												
Reserve Room	Update						Create	Update				
Store Customer Details	Update	Read					Update	Update			Read	
Take Customer Details												
Take Payment Details	Update						Update					

In this matrix, we see CRUD (create, read, update, delete) verbs specifying how a process uses an entity.

Reserve Room process 'creates' Reservation entity.

Pour ouvrir la matrice de type Texte dans la cellule **Processus métier élémentaire à Entité**, procédez comme suit :

1. Après avoir ouvert l'encyclopédie Exemples dans Rational System Architect, sélectionnez **Vue, Navigateur de matrice**.
2. Le **navigateur de matrice** apparaît. Dans l'onglet **Business Enterprise**, sélectionnez **Processus métier élémentaire à Entité**.
3. Cliquez sur **Suivant** pour ignorer la boîte de dialogue **Filtres de la matrice**.
4. Cliquez sur **Terminer** pour ignorer le contenu de la boîte de dialogue Filtres de la matrice (et laisser les valeurs par défaut, c'est-à-dire les définitions de ligne et de colonne sélectionnées). La matrice **Processus métier élémentaire à Entité** s'affiche.
5. Cliquez sur le bouton **"X"** (servant à afficher les intersections) situé dans la ligne supérieure de la barre d'outils de la matrice. Pour établir une référence croisée entre une définition de colonne et une définition de ligne, cliquez sur la ligne d'intersection des deux définitions et entrez du texte. Vous pouvez ensuite imprimer ce texte dans un rapport Word.
6. Vous pouvez passer d'une vue ""X" dans la cellule à une vue Texte dans la cellule en cliquant sur le bouton **"X"** (servant à afficher les intersections) de la barre d'outils de la matrice.

Matrices multidimensionnelles

Les définitions de Rational System Architect peuvent appartenir à plusieurs matrices. Par conséquent, une référence croisée d'une matrice peut avoir une incidence sur une référence croisée d'une autre matrice. Une matrice multidimensionnelle affiche, sur une même fenêtre d'éditeur de matrice, toutes les matrices interdépendantes qui partagent des définitions et des références croisées.

D'une certaine manière, une matrice multidimensionnelle n'est pas vraiment un type de matrice. Il s'agit d'un ensemble de matrices de type "X" dans la cellule que vous pouvez afficher en même temps. Chacune d'entre elles peut également être affichée individuellement. Les matrices multidimensionnelles étant créées en reliant plusieurs matrices de type "X" dans la cellule, n'importe quelle matrice de ce type peut appartenir à une matrice multidimensionnelle.

L'option Induire pour les références croisées

Les matrices multidimensionnelles proposent l'option Induire les relations, qui place automatiquement un "X" temporaire dans les cellules où une référence croisée peut être *induite* d'après une référence croisée existant dans une autre matrice de la même matrice multidimensionnelle.


Les relations induites restent temporaires jusqu'à ce que vous ayez exécuté l'une des actions suivantes :

- cliqué sur le bouton **Sauvegarder** de la barre d'outils : la couleur du "X" de la cellule passe du bleu au noir et la relation devient permanente ;
- cliqué sur le bouton **Recharger** de la barre d'outils : toutes les relations induites sont supprimées de la matrice mise en évidence ;
- **fermé** la matrice multidimensionnelle : les relations qui sont toujours à l'état "induit" sont supprimées.

Exemple de matrice multidimensionnelle : Processus métier élémentaire à Application

La **matrice Processus métier élémentaire à Application** est un exemple de matrice multidimensionnelle (voir figure 6-3 ci-dessous). Dans Rational System Architect, les matrices suivantes sont liées par plusieurs dimensions : Processus métier élémentaire à Technologie et Technologie à Application. Les étapes suivantes décrivent comment ouvrir cette matrice. Supposons que l'encyclopédie **Exemples** est ouverte et que vous ayez activé la méthodologie **Modélisation métier**. Si celle-ci n'est pas activée, cliquez sur le menu **Outils**, sélectionnez **Personnaliser le support des méthodes, Configuration de l'encyclopédie** et cochez les cases **Modélisation métier**.

Figure 6-3. Exemple de matrice multidimensionnelle



Pour ouvrir la matrice **Processus métier élémentaire à Application**, procédez comme suit :

1. Cliquez sur le menu **Vue, Navigateur de matrice**.
2. Le **navigateur de matrice** apparaît. Dans l'**onglet Business Enterprise**, sélectionnez **Processus métier élémentaire à Application**. Les trois matrices ci-dessus sont affichées dans une même fenêtre de l'éditeur de matrice, dans plusieurs onglets.
3. Cliquez sur **Suivant** pour ignorer la boîte de dialogue **Filtres de la matrice**.
4. Cliquez sur **Terminer** pour ignorer le contenu de la boîte de dialogue Filtres de la matrice (et laisser les valeurs par défaut, c'est-à-dire les définitions de ligne et de colonne sélectionnées). Cette action est nécessaire pour chaque matrice à charger dans la fenêtre.
5. Cliquez sur **Terminer**. La matrice **Processus métier élémentaire à Application** s'affiche.
6. Cliquez sur le bouton **In** de la barre d'outils pour induire des références croisées. Les relations induites s'affichent sous la forme d'un "X" de couleur bleue dans les cellules en intersection. Vous pouvez ensuite imprimer ce texte dans un rapport Word.
7. Cliquez sur le bouton **Sauvegarder** pour sauvegarder les références croisées induites (facultatif).
OU
Cliquez sur le bouton **Recharger** de la barre d'outils pour supprimer les références croisées induites (facultatif).

Matrices en miroir

Une matrice en miroir peut avoir les mêmes types de définition de ligne et de colonne affichés en miroir. Lorsque vous cliquez sur une cellule de la matrice, la cellule opposée est marquée par le symbole "x". La relation devient alors bidirectionnelle. Lorsque vous utilisez une matrice non mise en miroir, qui possède les mêmes types de définition de ligne et de colonne, vous ne pouvez spécifier qu'une relation unidirectionnelle..

Un exemple de matrice en miroir est une matrice d'interface Application à Application.

Pour ouvrir cette matrice, procédez comme suit :

Après avoir ouvert l'encyclopédie **Exemples** dans Rational System Architect, sélectionnez **Vue, Navigateur de matrice**.

Le **navigateur de matrice** apparaît. Dans l'**onglet Application**, sélectionnez **Interface Application à Application**.

Cliquez sur **Suivant** pour ignorer la boîte de dialogue **Filtres de la matrice**.

Cliquez sur **Terminer** pour ignorer la boîte de dialogue Filtres de la matrice (et laisser les valeurs par défaut, c'est-à-dire les définitions de ligne et de colonne sélectionnées). La matrice Interface Application à Application s'affiche.


Sélectionnez la cellule située entre **Réservation par carte bancaire** et **Réservations**. Le symbole "X" est affiché dans la cellule pour marquer la relation. Un "X" apparaît alors automatiquement dans la relation opposée entre **Réservations et Réservation par carte bancaire**.

	Application	Credit Card Booking	Customer Maintenance	Reservations
Application				
Credit Card Booking			X	
Customer Maintenance				X
Reservations	X			

Sauvegardez la matrice en sélectionnant **Matrice, Sauvegarder** ou en cliquant sur le "x" dans le coin supérieur droit de la boîte de dialogue.

Dans le **navigateur d'encyclopédies**, sélectionnez le signe + en regard de **Définitions** et ouvrez la définition **Application** appelée **Réservation par carte bancaire**.

Sélectionnez l'onglet **Interface d'application** pour vérifier que la définition **Réservations** a été ajoutée. La relation opposée apparaît dans la définition des réservations.



Sélectionnez **OK** pour fermer la boîte de dialogue.

Création de matrices

Les matrices créées par les utilisateurs sont appelées matrices définies par l'utilisateur car elles contiennent des définitions de ligne et de colonne spécifiées par un utilisateur. Vous pouvez créer tout type de matrice et sélectionner tout type de définition, à partir du moment où ils peuvent se référencer mutuellement. Les matrices définies par l'utilisateur sont placées dans le navigateur de matrice sous l'onglet Définie par l'utilisateur.

Le type de matrice et le niveau de personnalisation à lui appliquer déterminent les étapes à effectuer pour créer votre matrice. Par exemple, vous pouvez créer une définition qui agit comme conteneur pour vos relations. Supposons que vous créez une matrice avec les définitions X et Y. En personnalisant SA, vous pouvez créer le type de définition X/Y. De cette manière, pour chaque définition X et Y que vous référencez mutuellement, un type de définition X/Y est créé.

Voici quelques variables à prendre en compte lors de la création de matrices :

- Définitions à référencer mutuellement
- Type et fonction de la matrice : forcerez-vous la saisie des matrices ou autoriserez-vous les références croisées via les boîtes de dialogue de définition et les matrices ?
- Personnalisation : la boîte de dialogue de la définition X doit-elle contenir une zone pour les définitions Y associées et vice versa ? Une seule boîte de dialogue de définition affichera-t-elle sa définition associée ou non ?
- Si une boîte de dialogue de définition doit afficher sa définition associée, quel est le nom de cette propriété ? Dans cet exemple, la boîte de dialogue de définition **Composant** contiendra une zone déroulante de propriété appelée **Exigences associées**, qui répertorie les définitions **Exigences**.
- Une définition ou les deux sont-elles indexées à d'autres propriétés ?

**Création d'une
matrice définie
par l'utilisateur**

La création d'une matrice se fait généralement en trois étapes au cours desquelles vous effectuez les tâches suivantes :

Partie I : planification de la matrice (voir description ci-dessus).

Partie II : édition du fichier **USRPROPS.TXT** en vue de la prise en charge des relations de définition de la matrice. Suivant le type de matrice, il se peut que vous deviez également créer une définition de cellule en intersection. Voir la rubrique d'aide relative aux fichiers *USRPROPS/SAPROPS*.

Partie III : création de la matrice à l'aide du concepteur de matrices

Une fois ces étapes effectuées, vous pouvez exécuter la matrice. Chaque fonction est décrite dans les sections ci-dessous.

**Partie II : édition
du fichier
USRPROPS.TXT**

La deuxième étape de la génération d'une matrice consiste à créer les entrées du fichier **USRPROPS.TXT** qui prendront en charge les relations de définition de la matrice. Nous créons par exemple une matrice Composants UML/Exigences système. Il faut tout d'abord ouvrir le fichier **USRPROPS.TXT**.

Dans Rational System Architect, sélectionnez **Outils, Personnaliser les propriétés utilisateur, Exporter USRPROPS.TXT (Encyclopédie)**.

Dans la boîte de dialogue **Exporter les propriétés utilisateur**, sélectionnez un dossier cible et cliquez sur **Sauvegarder**. Le fichier s'ouvre automatiquement à partir de cet emplacement.

Le type de définition Composant existe déjà par défaut dans toutes les encyclopédies de Rational System Architect, mais le type de définition Exigences système est un nouveau type de définition que nous ajouterons dans l'encyclopédie.

Ajoutez le code suivant au fichier USRPROPS.TXT :

Rename Definition "Utilisateur 2" To "Configuration requise"

Definition "Configuration requise"

```
{  
PROPERTY "Composants associés"  
{ ZOOMABLE EDIT ListOf "Composant" LENGTH 1200  
READONLY}  
}
```

Le type de définition Composant existe déjà, mais nous souhaitons ajouter une propriété appelée Exigences associées dans la définition d'un composant, qui contiendra une liste des définitions d'exigences système.

Ajout des lignes suivantes au fichier USRPROPS.TXT :

Definition "Composant"

```
{  
PROPERTY "Exigences associées"  
{ ZOOMABLE EDIT ListOf "Configuration requise"  
LENGTH 1200 READONLY}  
}
```

Nous devons maintenant créer une définition qui contiendra les informations relatives à l'intersection des deux définitions associées.

Ajoutez les lignes suivantes au fichier USRPROPS.TXT :

Au début du fichier, ajoutez :

Rename Definition "Utilisateur 3" To
"Composant/Configuration requise"

A la fin du fichier, ajoutez :

```
DEFINITION "Composant/Configuration requise"  
{  
PROPERTY "RowDefinition"  
{KEY EDIT OneOf "Composant" RELATE BY "is part of"}  
  
PROPERTY "ColumnDefinition"  
{KEY EDIT OneOf "Configuration système" RELATE BY "is part of"}  
  
PROPERTY "Description"  
{EDIT Text LENGTH 255 HELP "Apparaît dans la cellule d'une matrice"}  
PROPERTY "Intersection ?"  
{ EDIT Boolean LENGTH 1 }  
}
```

Sauvegardez, puis fermez le fichier USRPROPS.TXT.

Importez le fichier USRPROPS.TXT à partir du menu **Outils, Personnaliser les propriétés utilisateur, commande Importer le fichier USRPROPS.TXT (Encyclopédie)**.

Ouvrez l'encyclopédie de nouveau (Fichier, Ouvrir l'encyclopédie) pour que les modifications soient appliquées.

Partie III : création de la matrice à l'aide du concepteur de matrices

Exécutez le **concepteur de matrices** en sélectionnant **Outils, Concepteur de matrices**. Le concepteur de matrices est un formulaire présent dans le cadre de l'espace de travail du diagramme de Rational System Architect : il apparaît dans les zones de l'espace de travail et est associé par défaut au cadre de l'espace de travail du diagramme.

Remarque : pour détacher le concepteur de matrices du cadre de l'espace de travail, sélectionnez **Fenêtre, Cascade, Mosaïque horizontale** ou **Mosaïque verticale**.

Paramètres généraux des matrices

Dans l'onglet Général du concepteur de matrices, spécifiez le nom de la matrice, le nom de la commande de menu qui appellera à partir du menu Outils et le type de matrice, en affectant des valeurs aux propriétés suivantes :

- **Légende Menu** : spécifiez le nom de la commande de menu de la matrice qui appellera cette dernière à partir de l'onglet **Navigateur de matrice, Définie par l'utilisateur** de Rational System Architect. Vous pouvez placer une perluète ("&") dans le nom, juste avant la lettre qui doit servir de raccourci-clavier, pour appeler la matrice à l'aide du clavier. L'entrée de menu apparaît dans le menu du sous-utilisateur.
- **Titre de matrice** : indiquez le nom de la matrice. Il apparaîtra comme en-tête de la matrice.
- **Type de matrice** : indiquez le type de matrice : SAGenericMatrixProc (matrice générique standard).

- **Titre court** : indiquez un nom court pour les onglets qui apparaîtront dans une matrice multidimensionnelle.

Autres commandes de l'éditeur de matrice :

Scroll Matrix : fait défiler toutes les entrées de la matrice définies par l'utilisateur. Le numéro de la matrice sélectionnée s'affiche juste à droite de la barre de défilement.


Delete Entry : supprime la matrice sélectionnée.

New Entry : ajoute une nouvelle matrice

Save All : sauvegarde toutes les matrices définies par l'utilisateur.

Exemple (suite)

Dans cet exemple, nous définissons les propriétés suivantes de l'**onglet Général** du concepteur de matrices :



Matrix Dimensions

Dans l'onglet **Matrix Dimensions** du concepteur de matrices, indiquez les définitions qui seront appelées dans la matrice et les propriétés de chacune qui répertorient les définitions associées. Vous pouvez également spécifier le type de définition qui contiendra les informations sur les cellules en référence croisée :

Colonne : spécifiez la définition qui se trouvera dans les colonnes de la matrice.

Propriété : spécifiez le nom de la propriété dans la définition de colonne qui stockera la liste des définitions (lignes) associées (la propriété qui stockera les informations de référence croisée).

Ligne : spécifiez la définition qui se trouvera dans les lignes de la matrice.

Propriété : spécifiez le nom de la propriété dans la définition de ligne qui stockera la liste des définitions (colonnes) associées (la propriété qui stockera les informations de référence croisée).

Cellule : spécifiez le nom du type de définition qui contiendra (sous forme de texte) le contenu de l'intersection de la colonne et de la ligne. Vous pouvez donner à cette définition le nom de définition "conteneur".

Exemple (suite)

Dans cet exemple, nous remplissons les propriétés suivantes de l'onglet Matrix Dimensions du concepteur de matrices :

The screenshot shows the 'Matrix Dimensions' tab of a software interface. It contains three main sections: 'Column', 'Row', and 'Cell'. Each section has a 'Name' and a 'Property' dropdown menu. The 'Column' section is set to 'System Requirement' and 'Related Components'. The 'Row' section is set to 'Component' and 'Related Requirements'. The 'Cell' section is set to 'Component/System Requirement'. A red callout box with the text 'Container definition specified via USRPROPS' points to the 'Cell Name' dropdown. At the bottom, there is a 'Scroll Matrix' section with a value of '1' and buttons for 'Delete Entry', 'New Entry', and 'Save All'.

Optional Settings

Dans l'onglet **Optional Settings** du concepteur de matrices, indiquez les paramètres facultatifs de la matrice en respectant les instructions suivantes :

MatrixXinCell : une case cochée indique que la matrice ne doit être affichée qu'en mode référence croisée simple, qu'il soit possible ou non d'afficher du texte dans les cellules. Dans ce mode, si les propriétés Colonne et Ligne sont des chaînes vides, la propriété CellDef doit contenir des valeurs valides. Une case non cochée indique que le texte doit être affiché dans les cellules. Dans ce mode, la propriété CellDef doit contenir des valeurs valides.

MatrixShowPickList : si la case est cochée, la liste de sélection des définitions de colonne et de ligne est affichée avant que la matrice ne soit présentée. A ce stade, l'utilisateur peut également sauvegarder la configuration de la matrice.


MatrixMirrored : une matrice qui possède les mêmes types de définition de ligne et de colonne peut être affichée comme une matrice en miroir.

MatrixMDM : représente l'ID de la matrice multidimensionnelle à laquelle cette matrice appartient.

MatrixDefaultMatrix : nom de la matrice, qui doit être sélectionné dans la liste des configurations de matrice détectées, par défaut. Lors du chargement des matrices utilisateur (matrices de type SAMatrixSelectProc), une liste des matrices sauvegardées par l'utilisateur sera présentée. Dans le cas où la zone "SAMatrixDefaultMatrix" contient un nom de matrice, la matrice est ouverte par défaut sans que l'utilisateur ait besoin de spécifier une préférence dans la liste.

Exemple (suite)

Dans cet exemple, nous remplissons les propriétés suivantes de l'onglet Matrix Dimensions du concepteur de matrices :



Redémarrez System Architect pour charger la matrice

Sélectionnez **Save All** et fermez le concepteur de matrices (cliquez sur le "x" dans l'angle supérieur droit du concepteur de matrices. Si celui-ci est maximisé (c'est-à-dire qu'il n'apparaît pas sous la forme d'une fenêtre flottante), le "x" se trouve dans l'angle supérieur droit de l'espace de travail de Rational System Architect.

Redémarrez Rational System Architect. Sélectionnez **Vue, Navigateur de matrice**. La matrice est disponible dans le **Navigateur de matrice** sous l'onglet **Définies par l'utilisateur**.

7

Suivi des exigences

Introduction

Ce chapitre explique comment utiliser Rational System Architect comme outil de capture et de suivi des exigences, des demandes de changement, des plans de test et des autres tâches similaires au cours du cycle de vie de la conception de votre projet. Rational System Architect constitue une interface directe vers l'outil de gestion des exigences IBM Rational DOORS. Pour plus d'informations sur cette interface, voir l'aide en ligne.

Rubriques contenues dans ce chapitre	Page
Gestion des exigences dans Rational System Architect	7-2
Exigences intégrées	7-3
Personnalisation des exigences	7-4
Ajout d'exigences aux définitions	7-7
Fonction de suivi intégrée	7-8
Comment définir les exigences - Discussion	7-13

Gestion des exigences dans Rational System Architect

Rational System Architect vous permet d'inclure le flux constant des entrées provenant de l'extérieur dans le processus de développement des systèmes. Ces entrées peuvent prendre la forme d'un relevé des exigences, de demandes de changement au fur et à mesure de l'évolution du système ou d'une vérification des procédures de test à chaque étape du développement. De plus, vous pouvez utiliser Rational System Architect pour définir et enregistrer les objectifs métier, les processus métier, les facteurs de réussite critiques, les descriptions des organisations fonctionnelles et les objectifs organisationnels.

Types d'exigences

Rational System Architect contient un certain nombre de définitions des types d'exigence intégrées et plusieurs modes de stockage et de suivi des types d'exigence en fonction des modèles existants. Vous pouvez utiliser ces types d'exigence tels quels ou personnaliser leurs propriétés de définition via le mécanisme d'extensibilité de Rational System Architect. Vous pouvez également utiliser ce mécanisme pour créer d'autres types de définition des exigences.

Gestion des exigences

Il existe deux méthodes de base pour gérer les définitions des types d'exigence et les corréliser avec les modèles d'analyse et de conception. Vous pouvez utiliser le mécanisme d'extensibilité de Rational System Architect pour ajouter des définitions de types d'exigence en tant que propriétés d'autres types de définition de modèle. Vous pouvez également utiliser la fonction de suivi intégrée qui permet d'attribuer (ou d'adresser) des définitions de type d'exigence aux symboles d'un modèle.

Génération de rapports sur les exigences

Vous pouvez exécuter des rapports sur des types d'exigence utilisés en tant que propriétés d'autres définitions ou ayant été adressés à des symboles à l'aide de la fonction de génération de rapports et de la liaison SA/Word de Rational System Architect. Ces rapports vous permettent d'observer comment votre système évolue par rapport à vos exigences et d'analyser les effets d'une éventuelle modification d'une exigence sur votre modèle.

Exigences intégrées

Rational System Architect contient un certain nombre de définitions intégrées vous permettant d'entrer et de suivre vos objectifs et buts métier, ainsi que les exigences de votre système. Vous pouvez les utiliser telles quelles, personnaliser les propriétés de chaque définition pour les faire correspondre à vos besoins en matière d'informations à capturer, ou créer vos propres types d'exigence.

Types d'exigence intégrés

Les types d'exigence intégrés de Rational System Architect sont les suivants :

- Objectif métier**
- Processus métier**
- Demande de changement**
- Facteur de réussite critique**
- Collecte des données actuelles**
- Classe de données**
- Livrable**
- Organisation fonctionnelle**
- Emplacement géographique**
- Informations requises**
- Objectifs de l'organisation**
- Exigences**
- Plan de test**

Chacun de ces types de définition contient des propriétés. Rational System Architect les installe par défaut. Vous pouvez ajouter de nouvelles propriétés, personnaliser les propriétés existantes ou masquer celles dont vous n'avez pas besoin. Une définition capturera alors de manière plus précise les informations modélisées.

Remarque : le manuel Extensibility Manual et l'aide en ligne contiennent des explications détaillées sur la modification des propriétés à l'aide du fichier USRPROPS.TXT.

Adressables

Chaque type d'exigence intégré de la liste ci-dessus est également considéré comme une définition *adressable*, dans le sens où un symbole de diagramme *adresse* une exigence. Les nouveaux types d'exigence ajoutés à l'encyclopédie via le fichier USRPROPS.TXT peuvent également être considérés comme adressables.

Personnalisation des exigences

Vous pouvez personnaliser les propriétés d'un type de définition à l'aide du mécanisme d'extensibilité de Rational System Architect, le fichier USRPROPS.TXT.

Le manuel Extensibility Manual et l'aide en ligne contiennent des informations sur les fonctionnalités offertes par ce mécanisme. Cette section présente plusieurs exemples de commandes utilisées pour éditer ou ajouter une définition d'exigence.

Modification du fichier USRPROPS.TXT

En bref, chaque encyclopédie contient un fichier USRPROPS.TXT qui remplace le fichier de propriétés par défaut (SAPROPS.CFG) fourni par Rational System Architect. Pour modifier ce fichier, procédez comme suit :

1. Sélectionnez **Outils, Personnaliser les propriétés utilisateur, Exporter USRPROPS.TXT (Encyclopédie)**. Le fichier USRPROPS.TXT s'ouvre dans le bloc-notes.
2. Dans la boîte de dialogue **Exporter les propriétés utilisateur**, sélectionnez un dossier cible et cliquez sur **Sauvegarder**. Le fichier s'ouvre automatiquement à partir de cet emplacement.
3. Ajoutez des informations ou apportez des modifications au fichier USRPROPS.TXT, puis sauvegardez le fichier.
4. Importez le fichier USRPROPS.TXT à partir du menu **Outils, Personnaliser les propriétés utilisateur, commande Importer USRPROPS.TXT (Encyclopédie)**.
5. Ouvrez à nouveau l'encyclopédie pour que les modifications soient appliquées.

Ajout d'une nouvelle propriété

Vous pouvez ajouter une nouvelle propriété à un type de définition existant. Par exemple, pour ajouter une nouvelle propriété pouvant contenir une chaîne de 20 caractères à la définition **Exigence**, ajoutez les lignes de code suivantes au fichier USRPROPS.TXT :

```
DEFINITION "Exigence"
{
  PROPERTY "Autorité d'approbation"
  { EDIT Text LENGTH 20 }
}
```

Personnalisation d'une propriété existante

Vous souhaitez peut-être que la définition contienne la propriété "Entité source". Vous préférez toutefois que la chaîne puisse contenir 30 caractères plutôt que 20 et vous définissez donc "IEEE-1220-1994" comme la valeur par défaut. Pour ceci, vous devez redéfinir la propriété existante mais lui associer ces nouvelles informations en ajoutant les lignes de code suivantes au fichier USRPROPS.TXT :

```
DEFINITION "Exigence"
{
  PROPERTY "Document source"
  { EDIT Text LENGTH 30 DEFAULT
    "IEEE-1220-1994" }
}
```

Masquage d'une propriété existante

Il est impossible de supprimer les propriétés existantes, mais pouvez les masquer. Pour masquer la propriété "Déclaration d'impact" de la définition de l'**exigence**, ajoutez les instructions suivantes au fichier USRPROPS.TXT :

```
DEFINITION "Exigence"
{
  PROPERTY "Déclaration d'impact"
  { INVISIBLE }
}
```

**Ajout d'une
nouvelle
définition**

Pour ajouter une nouvelle définition, vous devez renommer l'une des 50 définitions "définies par l'utilisateur" génériques fournies à cet effet. Par exemple, pour créer la définition "Exigence logicielle" associée aux propriétés "Statut" et "Programmeur responsable", ajoutez les instructions suivantes au fichier USRPROPS.TXT :

```
        RENAME DEFINITION "Utilisateur 1" TO
"Exigence
logicielle"
        DEFINITION "Exigence logicielle"
        {
            PROPERTY "Statut"
            { EDIT Text LENGTH 30 }
            PROPERTY "Programmeur responsable"
            { EDIT Text LENGTH 30 }
        }
```

Remarque : ces deux exemples sont simplement destinés à vous montrer comment vous pouvez manipuler les définitions de type d'exigence à l'aide du fichier USRPROPS.TXT. Pour des informations plus complètes, voir le manuel *Extensibility Guide* et l'aide en ligne.

Ajout d'exigences aux définitions

Le mécanisme d'extensibilité (USRPROPS.TXT) vous permet d'ajouter une définition d'exigence en tant que propriété à une autre définition. Vous pouvez par exemple utiliser les définitions Exigence et Plan de test comme propriétés de la définition d'un cas d'utilisation.

L'utilisation d'une exigence comme propriété d'une définition est une autre manière d'associer une exigence à un symbole en tant qu'élément adressable. Vous pouvez ainsi associer une définition d'exigence à la définition d'un symbole. Vous bénéficiez ainsi d'une plus grande souplesse dans la manipulation des informations.

Par exemple, pour ajouter le type de définition "Exigence" en tant que propriété d'une définition de cas d'utilisation, ajoutez les lignes de code suivantes au fichier USRPROPS.TXT (pour savoir comment procéder, voir la section précédente) :

```
Definition "Cas d'utilisation"  
{  
  PROPERTY "Exigence"  
  { ZOOMABLE EDIT ListOf "Exigence"  
    LENGTH 1000 DISPLAY { FORMAT List } }  
}
```

L'instruction EDIT ListOf ci-dessus fait apparaître la propriété sous la forme d'une zone de liste dans laquelle vous pouvez déposer des définitions existantes ou en ajouter de nouvelles. La commande ZOOMABLE vous permet de développer ou de réduire la zone de liste.

Remarque : le manuel Extensibility Manual et l'aide en ligne contiennent des explications détaillées sur la modification des propriétés à l'aide du fichier USRPROPS.TXT.

Fonction de suivi intégrée

Adressables

"*adressable*" est un terme générique désignant une exigence, un plan de test et tout autre type de définition utilisés dans le cadre du suivi des projets. Rational System Architect contient une fonction de suivi intégrée des éléments adressables. Ils peuvent être associés aux symboles d'un diagramme et suivis tout au long du projet à l'aide du système de génération de rapports de Rational System Architect. Pour entrer des définitions de type adresse, cliquez sur le menu **Dictionnaire**, puis sélectionnez le sous-menu **Adresses**.

Après avoir sélectionné un symbole dans un diagramme, vous pouvez sélectionner **Dictionnaire**, puis **Adressable** pour afficher la liste déroulante des définitions **adressables** prédéfinies. N'oubliez pas que vous pouvez créer autant d'objets supplémentaires que nécessaires à l'aide du fichier USRPROPS.TXT.

Création et association d'une spécification d'exigence

Création d'une spécification d'exigence

Pour créer une spécification d'exigence, procédez comme suit. Nous prenons une exigence comme exemple :

1. Cliquez sur le menu **Dictionnaire** et sélectionnez **Nouvelle définition**.
2. Entrez le nom de l'exigence dans la boîte de dialogue **Objet dictionnaire** (dans cet exemple : **Vérifier le statut de l'emprunteur**).
3. Cliquez sur **OK**.
4. Entrez la description, la déclaration d'impact et les informations pertinentes dans la boîte de dialogue de définition.

Figure 7-1. Boîte de dialogue Object dictionnaire permettant d'ajouter une définition

The screenshot shows a dialog box titled "Dictionary Object - Requirement - Check Borrower's Status". The "Name" field is filled with "Check Borrower's Status". The "Definition" tab is selected, and it shows "Page 1 of 3". There are two text input fields: "Description" with the text "Make sure that every borrower's status is checked before he or she is allowed to remove book." and "Impact Statement" with the text "Modify \"check book out\" data entry screen to include display of current status." At the bottom of the dialog, there are four buttons: "OK", "Cancel", "Spell", and "Delete". Below the buttons, it says "Text" and "Len: 1000".


5. Cliquez sur **OK** pour sauvegarder la définition et sortir de la boîte de dialogue **Définition**.

**Association
d'une
spécification**

Pour associer une spécification, procédez comme suit. L'exemple utilisé est toujours celui d'une exigence.

1. Ouvrez un diagramme et sélectionnez un symbole correspondant à l'exigence **Vérifier le statut de l'emprunteur**. Nous utilisons ici un symbole de processus situé dans un diagramme Flux de données Gane & Sarson.
2. Dans le menu **Dictionnaire**, sélectionnez **Adresses**. Sélectionnez le type souhaité, ici **Exigence**. La boîte de dialogue **Attach Requirement** s'affiche.
3. Pour limiter le nombre de résultats, vous pouvez entrer le nom exact et cliquer sur **Rechercher** ou entrer le premier ou les deux premiers caractères du nom et cliquer sur **Rechercher**. Tous les résultats s'affichent dans la zone de liste du haut. Pour faire apparaître la liste complète, ne remplissez pas la zone Nom et cliquez sur **Recherche**.
4. Sélectionnez une exigence dans la liste et cliquez sur le bouton **Associer** ou cliquez deux fois sur l'exigence.
5. Le nom sélectionné est déplacé de la zone de liste de gauche vers la zone de liste de droite.
6. Cliquez sur **OK**.

Figure 7-2. Boîte de dialogue Attach Requirement



Recherche d'une spécification

Pour afficher la définition d'une exigence, vous pouvez mettre son nom en évidence dans la zone de défilement du haut et cliquer sur le bouton **Recherche**. La boîte de dialogue **Objet dictionnaire <Type> <Nom>** contenant la définition de l'exigence sélectionnées s'affiche.

Ajout d'une spécification au cours de la procédure d'association

Si vous souhaitez ajouter une nouvelle exigence, vous pouvez l'ajouter au cours de la procédure d'association.

1. Entrez le nom de la nouvelle exigence.
2. Cliquez sur **Recherche** sans sélectionner aucune exigence. La boîte de dialogue **Add Requirement** s'ouvre
3. Entrez le nom et la description de l'exigence (ainsi que les propriétés de votre choix).
4. Cliquez sur **Sauvegarder** pour sauvegarder la nouvelle exigence et revenir à la boîte de dialogue **Attach Requirements**.

Suivi des exigences

5. Entrez les premières lettres de la nouvelle exigence et cliquez sur **Rechercher** (ou, pour afficher la totalité de la liste, cliquez simplement sur le bouton **Rechercher** sans avoir entré de nom). La nouvelle exigence apparaît maintenant dans la zone supérieure.
6. Pour l'associer au symbole sélectionné sur le diagramme, cliquez sur le diagramme pour le mettre en évidence et cliquez sur le bouton **Associer**.

La nouvelle exigence apparaît maintenant dans la zone inférieure.

Pour dissocier une exigence, procédez comme suit :

Dissociation d'une spécification

1. Cliquez dans la zone inférieure des exigences associées pour mettre en évidence les exigences à dissocier. Le bouton **Associer** se transforme en bouton **Dissocier**.
2. Cliquez sur le bouton **Dissocier** (ou cliquez deux fois sur votre sélection). L'exigence est supprimée de la zone de défilement inférieure et apparaît dans la zone de défilement supérieure.

Comment définir des exigences

Les informations entrées doivent être incluses à votre système de manière à devenir des constituants utiles et vérifiables des divers modèles. Elles doivent aussi être conformes à la règle méthodologique de spécification et d'accessibilité centralisée. Pour satisfaire ces critères, les informations doivent être entrées sous forme d'instructions individuelles auxquelles un nom est affecté afin de pouvoir y faire ultérieurement référence. Une instruction peut être une description de l'élément à adresser (exigence, plan de test, demande de changement, etc.) ou un groupe de propriétés décrivant la spécification (exigence, plan de test, demande de changement, etc.).

Une fois le document texte décomposé dans ce format, vous pouvez associer chaque instruction à diverses parties d'un ou de plusieurs modèles et établir ainsi une référence croisée avec l'élément correspondant du modèle à n'importe quel stade du cycle de vie du projet. Une instruction peut être associée à plusieurs éléments du modèle en rapport avec celle-ci ou nécessaire à son exécution. Chaque élément peut être associé à plusieurs instructions auxquelles il est partiellement ou complètement lié ou qu'il permet d'exécuter.

Suivi des exigences

Lorsque vous créez (ou recréez) une architecture, la première étape consiste à définir une instruction ou une description des exigences fonctionnelles du système éventuellement automatisé. Cette "description" se présente généralement sous la forme d'un document texte intitulé "spécifications fonctionnelles".

Les exigences énoncées dans ce document texte sont soit des exigences identifiées individuelles, soit des exigences nommées. Elles peuvent être importées dans Rational System Architect ou entrées directement, une par une, à l'aide de l'interface du dictionnaire.

Elles peuvent ensuite être associées à certaines parties de l'analyse et de la conception. Il est alors possible de générer des rapports de référence croisée portant sur une exigence en rapport avec un ou plusieurs éléments d'un modèle et sur un élément de modèle en rapport avec une ou plusieurs exigences.

Suivi des exigences

Les rapports de référence croisée permettent d'apporter des réponses à certaines questions importantes relatives au statut d'un projet :

- Quelles sont les exigences qui ont été satisfaites ?
- Les exigences ont-elles toutes été satisfaites ?
- Chaque partie de la conception répond-elle à une exigence ? (Pour chaque élément de l'analyse, quelles sont les exigences satisfaites ?)

De même qu'un enregistrement de base de données est défini par plusieurs zones, une exigence peut être décomposée en une série de propriétés. Elle peut être associée à plusieurs propriétés telles qu'une référence à un document source et à un numéro de paragraphe. Elle peut également indiquer son "propriétaire".

Une catégorie de type réservée aux exigences existe dans le dictionnaire de données. Chaque exigence nommée individuellement dérivée du document source peut être importée dans le dictionnaire de données de Rational System Architect à l'aide de la fonction d'importation (menu **Dictionnaire, Importer les définitions**) ou entrée manuellement (menu **Dictionnaire, Editer**).

Suivi des plans de test

Le plan de conception d'un projet doit être associé à une série de tests destinés à vérifier tous les aspects de la mise en oeuvre du système. Un test peut consister en une inspection initiale ou en une vérification des résultats détaillés d'une transaction. De la même manière que pour les exigences, l'établissement de références croisées entre les plans de test et les diagrammes peut permettre de répondre à des questions importantes :

- Quels sont les plans de test satisfaits ?
- Tous les plans de test sont-ils satisfaits ?
- Chaque partie du plan de conception est-elle associée à un test ?
- Quels sont les plans de test proposés pour chaque partie de l'analyse ?

Les plans de test, comme les exigences, sont d'abord consignés dans un document texte produit hors de l'environnement de l'outil de modélisation, puis incorporé aux modèles. Il peut s'agir de plans de test individuels identifiés ou nommés. Ils peuvent être importés dans Rational System Architect ou entrés directement, un par un, à l'aide de l'interface du dictionnaire.

Comme les exigences, ils peuvent ensuite être associés à certaines parties de l'analyse et de la conception. Il est alors possible de générer des rapports de référence croisée portant sur un test en rapport avec un ou plusieurs éléments d'un modèle et sur un élément de modèle en rapport avec un ou plusieurs tests.

**Suivi des
demandes de
chargement**

Lorsque des changements sont apportés à la conception existante d'un système, les demandes de changement, comme les exigences et les plans de test, peuvent être associées aux divers aspects de la conception concernés par le changement. Les références croisées entre les demandes de changement et les éléments de diagramme auxquels elles sont associées constituent un outil puissant de gestion et permettent de répondre à certaines questions relatives à l'évolution du système :

- Combien de changements ont été apportés au système ?
- Combien de changements ont été apportés à une fonction ou à un module donné ?
- En quoi consistaient-ils ?

Suivi des exigences

8

Nivellement de diagrammes à l'aide des liens parent/enfant

Introduction

Le nivellement de diagrammes implique l'établissement de liens entre des diagrammes par des relations parent/enfant. Le diagramme enfant est généralement relié à un symbole d'un diagramme de niveau supérieur. Ce symbole est qualifié de "parent". Le symbole parent et le diagramme enfant sont fonctionnellement équivalents : tous les éléments présents sur le diagramme enfant doivent se retrouver dans le symbole parent. Les diagrammes nivelés permettent d'exprimer des schémas complexes à l'aide de blocs faciles à comprendre.

Rational System Architect permet de lier plusieurs diagrammes enfants à un seul symbole parent.

Nivellement de diagrammes à l'aide des liens parent/enfant

Rubriques contenues dans ce chapitre	Page
Etablissement d'un lien entre diagrammes parents et enfants	8-3
Techniques d'organisation	8-10
Nivellement du magasin de données	8-14

Etablissement d'un lien entre diagrammes parents et enfants

Nivellement de diagrammes

Le concept de nivellement s'applique à de nombreux types de diagramme issus de plusieurs méthodologies. Le langage UML note la présence d'hyperliens invisibles entre les diagrammes de cas d'utilisation et les diagrammes de séquence, qui présentent davantage de détails que chaque scénario de cas d'utilisation. La modélisation métier encourage la décomposition des modèles fonctionnels en diagrammes de flux de processus. Les techniques d'analyse et de conception structurées définissent la décomposition et le nivellement des diagrammes de flux de données.

Le nivellement permet à l'utilisateur de décomposer une spécification en plusieurs niveaux, qui contiennent chacun plusieurs diagrammes. Imaginons les diagrammes imprimés sous forme d'une pile de papier, les plus simples en haut et les plus complexes en bas de la pile. Pour faciliter la compréhension du diagramme, le niveau parent masque les détails, visibles toutefois au niveau enfant où les informations présentées sont plus nombreuses.

Plusieurs enfants

Rational System Architect vous permet de niveler tous les types de diagramme pris en charge. Des diagrammes peuvent être liés de telle façon que le symbole d'un diagramme soit le parent d'un autre symbole. Vous pouvez en outre introduire diverses méthodologies à chaque niveau. Il est par exemple possible de lier un symbole de processus à un organigramme de la logique de traitement.

Rational System Architect permet de lier plusieurs diagrammes enfants à un seul symbole parent. Tous les types de symbole peuvent être liés à tous les types de diagramme enfant. Un cas d'utilisation peut par exemple être lié à un diagramme de séquence enfant, ou à un diagramme d'activité, ou encore à un autre diagramme de cas d'utilisation.

Un diagramme peut également servir d'enfant à plusieurs symboles parents. Par exemple, un diagramme d'activité peut avoir comme parent un symbole de cas d'utilisation dans un diagramme de cas d'utilisation et un symbole de processus métier élémentaire dans un diagramme de processus, etc.

Association d'un diagramme enfant

Pour associer un diagramme existant à un symbole en tant que diagramme enfant, procédez comme suit :

1. Ouvrez le diagramme contenant le symbole auquel vous souhaitez associer un diagramme.
2. A l'aide du bouton droit de la souris, cliquez sur le symbole et sélectionnez **Lier enfant** dans la liste déroulante ou sélectionnez le symbole et sélectionnez **Diagramme enfant, Lier enfant** dans le menu **Edition**.
3. Cliquez sur **OK** dans la boîte de dialogue qui vous demande si vous souhaitez sauvegarder le diagramme en cours. Pour associer le diagramme enfant, vous devez sauvegarder le diagramme en cours maintenant.

Le diagramme est associé en tant que diagramme enfant. Il s'ouvre.

Création de plusieurs enfants

Il n'existe aucune limite prédéfinie au nombre de diagrammes enfants que vous pouvez créer pour un symbole donné. Pour créer plusieurs diagrammes enfants, procédez comme suit :

1. Ouvrez le diagramme contenant le symbole auquel vous souhaitez associer les diagrammes enfants.
2. **Créez** ou **associez** un diagramme enfant au symbole sélectionné.
3. Retournez au diagramme parent et choisissez à nouveau le symbole parent.
4. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le symbole et sélectionnez **Création d'enfant** ou **Lier enfant** pour créer ou associer un deuxième diagramme enfant. Sélectionnez **OK** lorsque le message demandant si le diagramme en cours doit être sauvegardé s'affiche.

Etablissement d'un lien entre diagrammes parents et enfants

5. Le deuxième diagramme enfant est créé. Il s'ouvre. Pour vérifier que deux enfants sont désormais associés au parent, procédez comme suit :
6. Retournez au diagramme parent et choisissez à nouveau le symbole parent.
7. A l'aide du bouton droit de la souris, cliquez sur le symbole et sélectionnez la commande d' **ouverture d'un enfant** ou sélectionnez le symbole et sélectionnez **Edition, Accéder au diagramme, Enfant**.
8. Une boîte de dialogue affichant les diagrammes enfants associés au symbole parent s'affiche. Sélectionnez un diagramme enfant et cliquez sur le bouton **Ouvrir** pour l'ouvrir.

Création de plusieurs parents

Pour créer plusieurs parents, procédez comme suit :

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un symbole contenu dans un diagramme ouvert et sélectionnez **Lier enfant** (ou **Création d'enfant**). Sélectionnez un diagramme à associer à ce symbole en tant qu'enfant et cliquez sur **OK**. Cliquez sur **OK** en réponse à toutes les invites des boîtes de dialogue.
2. Ouvrez un troisième diagramme, cliquez avec le bouton droit de la souris sur un symbole de ce diagramme et sélectionnez **Lier enfant** (ou **Création d'enfant**). Sélectionnez le même diagramme à associer à ce symbole que précédemment. Cliquez sur **OK** en réponse à toutes les invites des boîtes de dialogue. Le diagramme est maintenant associé à deux parents.
3. Le diagramme enfant étant ouvert, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'espace de travail du diagramme et choisissez **Parent**. Une boîte de dialogue vous permettant de sélectionner le diagramme parent auquel accéder s'ouvre. (Remarque : vous pouvez sélectionner **Haut** pour accéder au diagramme parent le plus élevé dans une chaîne.)

**Synchronisation
entre parent et
enfants**

Dans Rational System Architect, la synchronisation entre le symbole parent et le diagramme enfant n'est pas restrictive. En général, les actions exécutées sur le diagramme parent n'ont aucun effet sur le diagramme enfant, et inversement. Voici quelques exemples de liens non restrictifs :

- Ajout d'un nouveau flux de données entrant dans le symbole parent ou en sortant, ou entrant dans le diagramme enfant. Ce flux de données n'apparaît **pas** automatiquement sur l'autre diagramme.
- Changement du nom d'un flux de données du diagramme enfant. Ce flux de données n'est **pas** automatiquement renommé sur le diagramme du symbole parent, et inversement. Les ramifications doivent être prises en compte lors du changement de nom du flux de données d'un diagramme ou d'un symbole parent. Pour plus d'informations, consultez les sections *Menu Outils*, *Commande Modification globale et Nom du symbole*.
- Changement du nom du symbole parent. Le nom du diagramme enfant n'est **pas** automatiquement modifié en conséquence.

Voici quelques exemples de liens restrictifs :

- Changement du nombre associé au symbole parent. Les nombres décimaux des symboles du diagramme enfant changent **automatiquement** en conséquence.
- Suppression du diagramme enfant. L'indicateur de développement à trois points situé au-dessus du symbole parent disparaît **automatiquement**.


Indicateurs de développement

L'indicateur de développement est représenté sous la forme de trois points apparaissant parfois au-dessus d'un symbole. Un ou plusieurs points apparaissent en noir, ce qui a la signification suivante :

- **point de gauche** : le symbole est associé à un commentaire du dictionnaire
- **point du milieu** : le symbole est associé à un diagramme enfant
- **point de droite** : (réservé à une utilisation future)

Lorsqu'un symbole est développé par un diagramme enfant, un indicateur de développement à trois points apparaît au-dessus du symbole et le point du milieu est noir.


Figure 8-1. Exemples d'indicateurs de développement



Une case à cocher de la boîte de dialogue **Notation**, sous le menu **Format**, commande **Format du diagramme**, contrôle si les indicateurs de développement doivent s'afficher ou non.

Nivellement de diagrammes à l'aide des liens parent/enfant

Figure 8-2. Boîte de dialogue Notation - Affichage des indicateurs de développement



Accès aux diagrammes à plusieurs niveaux

Vous pouvez utiliser les commandes **Diagramme enfant**, **Lier enfant** et **Child Detach** du menu **Edition** pour modifier les liens entre deux diagrammes. Vous pouvez relier différents types de diagramme.

La commande **Diagramme enfant**, **Création d'enfant**, également présente dans le menu **Edition**, ouvre une fenêtre vous demandant de nommer un nouveau diagramme enfant et de sélectionner le type de diagramme. Le nouveau diagramme est créé et lié au processus parent.

L'icône **Diagramme enfant** permet d'accéder à un diagramme enfant existant sous le symbole sélectionné.

Remarque : cette icône est active uniquement si le diagramme est lié à un symbole parent.

Etablissement d'un lien entre diagrammes parents et enfants

L'icône **Diagramme parent** permet d'accéder au diagramme situé au-dessus du diagramme affiché. L'icône **Diagramme supérieur** permet d'accéder au diagramme le plus élevé de la structure hiérarchique.

Remarque : cette icône est active uniquement si le symbole sélectionné est lié à un diagramme enfant.

Techniques d'organisation du flux de données

Le concept de diagramme enfant dans une analyse structurée

Un modèle exploitable et aisément compréhensible est généralement constitué de *plusieurs niveaux* ou décomposé en une série de diagrammes parent-enfant liés. Ce chapitre décrit les concepts et techniques de base liés à l'organisation de diagrammes de modèles en unités à plusieurs niveaux dans lesquels l'intégrité référentielle est conservée.

Un diagramme unique contient rarement un flux de données complet ou un modèle de comportement. Le processus de création de diagrammes enfants et la nécessité de conserver l'intégrité référentielle entre les différents niveaux de diagrammes créés sont, pour cette raison, des considérations importantes. Lors de la création d'un diagramme de flux de données enfant, il est important de respecter certaines règles. Les deux plus importantes sont les suivantes :

1. Ne renommez jamais un flux de données copié à partir d'un parent. Si vous souhaitez attribuer un nom différent à un tel flux de données, supprimez le flux de données du diagramme enfant et tracez-en un nouveau. La conservation de la définition du dictionnaire pose alors problème : si vous renommez le flux enfant, la définition du dictionnaire lui est associée et le flux parent n'est plus associé à aucune définition.
2. L'utilisateur a souvent besoin de "décomposer" le flux de données d'un diagramme enfant. Lorsque le diagramme parent contient par exemple un flux "A," l'enfant doit contenir les sous-flux A1 et A2. Comme décrit ci-dessus, commencez par supprimer le flux "A" non nécessaire copié du flux parent. Tracez les flux A1 et A2.

3. Comment s'assurer alors que le parent et l'enfant s'équilibrent correctement ? La recommandation d'Ed Yourdon¹ est la suivante : revenez au flux parent "A" et attribuez-lui l'expression suivante comme définition :
4. [A1 | A2]

A1 et A2 doivent être définis en tant que structures de données. Accédez au diagramme enfant et définissez le flux de données A1 comme étant composé uniquement de la structure de données A1 et le flux de données A2 comme étant composé uniquement de la structure de données A2. Enfin, vous pouvez remplir A1 et A2 avec les listes d'éléments de données.

Dans leur manuel, Gane & Sarson indiquent que trois niveaux doivent suffire pour gérer la plupart des situations. En revanche, Yourdon et DeMarco conseillent de créer autant de niveaux enfants que nécessaire. (Ils donnent des instructions vous permettant d'identifier le moment où vous avez atteint le nombre de niveaux correspondants à vos besoins.)

Procédure de numérotation à séparateurs décimaux

Les divers auteurs des méthodologies vous recommandent de numéroter vos symboles de processus enfants à l'aide de séparateurs décimaux, par exemple : P1 . 2 . 3. Avec Rational System Architect, vous pouvez activer cette méthode si elle est nécessaire à votre projet. Vous pouvez aussi l'activer pour les symboles autres que les processus. Pour ajouter des séparateurs décimaux aux symboles enfants, procédez comme suit :


1. Cliquez sur le menu **Outils** et sélectionnez **Préférences**. Vérifiez que dans la liste Auto, l'option **Numéro** est activée.
2. Sélectionnez le symbole pour lequel vous souhaitez créer un niveau supérieur en cliquant deux fois sur celui-ci.

¹ Yourdon, E., *Modern Structured Analysis*, Prentice-Hall, 1989, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ

3. Cliquez sur le menu **Format**, sélectionnez **Format du symbole** et **Affichage du texte**. Vérifiez que la case **Nom Numéros de niveau** est cochée.
4. Après avoir vérifié que le symbole est toujours sélectionné, cliquez sur le menu **Format**, sélectionnez **Format du symbole** et **Style de symbole**. Vérifiez que l'option **autorisant la numérotation automatique** et l'option **Autoriser les numéros de niveau** sont cochées.
5. Cliquez sur **OK**.

Avant de créer le diagramme enfant, vérifiez que le symbole que vous allez développer est associé à son propre numéro, *PI* par exemple. Si tel n'est pas le cas, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le symbole, sélectionnez **Edition**, puis cliquez sur l'onglet **Symbole**. Si la valeur de la propriété *Numéro* est égale à 0, vous pouvez entrer un numéro manuellement. Si vous avez défini les boîtes de dialogue correctement, comme expliqué ci-dessus, tous les symboles supposés être numérotés le sont automatiquement au moment où ils sont ajoutés au diagramme.

Figure 8-3. Onglet Propriétés des symboles



Equilibrage des diagrammes de flux de données à plusieurs niveaux


La vérification que chaque diagramme de flux de données enfant s'équilibre par rapport à son processus parent est considéré comme une bonne pratique. Toutes les données entrées dans le processus parent doivent également l'être dans le diagramme enfant. De plus, les données supprimées du diagramme parent doivent l'être du diagramme enfant. Pour plus d'informations, consultez l'aide en ligne. Recherchez les commandes *Equilibrer le ou les enfant(s)* et *Equilibrer le parent* dans l'aide en ligne.

Nivellement des magasins de données

Rational System Architect prend en charge un diagramme de flux de données Gane & Sarson incluant le symbole Magasin de données. Si vous modélisez le traitement de votre entrepôt de données, la discussion relative au nivellement du magasin de données suivante peut vous intéresser et vous être utile.


Les deux diagrammes qui suivent représentent un diagramme simple à deux niveaux : le diagramme de la figure 8-4 contient un flux de données, *DATABASE DATA*, qui véhicule les données à partir du symbole parent, *LIBRARY SYSTEM*, et vers celui-ci, ainsi qu'un magasin de données, *THE DATABASE*. Le magasin de données et le flux de données doivent être tous deux nivelés sur le diagramme enfant représenté par la figure 8-5.²

Figure 8-4.
Diagramme de
contexte montrant
"The Database"



² Les deux diagrammes sont incomplets. Seul le nivellement requis par le magasin de données et le flux de données est inclus.

Figure 8-5. Partie du diagramme enfant montrant trois magasins de données



De toute évidence, *THE DATABASE* représenté à la figure 8-4 doit être un élément composite des quatre magasins de données représentés à la figure 8-5³. De même, *DATABASE DATA* représenté à la figure 8-4 doit être un élément composite de tous les flux de données partant des magasins de données de la figure 8-5.

³ Certains magasins de données apparaissent deux fois.

Nivellement de diagrammes à l'aide des liens parent/enfant

Voici comment définir les magasins de données et les flux de données pour garantir un équilibrage parent/enfant correct :

Type	Nom	Définition
Magasin de données	"THE DATABASE"	BORROWER + BOOK LOCATION + INVENTORY + STACKS
	BORROWER	BORROWER
	BOOK LOCATION	BOOK LOCATION
	INVENTORY	INVENTORY
Flux de données	"DATABASE DATA"	"Borrower Data" + "Books from Stacks" + "Inventory Adjust" + "Locator Adjust" + "Books to Stacks"
	"Borrower Data"	"Borrower Data"
Type	Nom	Définition
	"Inventory Adjust"	"Inventory Adjust"
(Il en va de même pour les autres flux de données partant vers les magasins de données et en provenant).		

La clé de cette technique de nivellement est la définition de tous les éléments en termes de structures de données. Les magasins de données et les flux "réels" de niveau inférieur sont définis dans une structure unique, alors que le magasin et le flux composites du diagramme de contexte sont définis en tant qu'éléments composites de ces mêmes structures. Cette technique permet un équilibrage correct.

L'étape finale consiste à définir toutes les structures de données ainsi que les structures de niveau inférieur ou les éléments de données appropriés.

Conseil : exécutez les rapports "COMPARE DATA ELEMENTS ENTITIES AND PROCESSES" et "COMPARE DATA ELEMENTS IN PROCESSES AND ENTITIES" pour vérifier que tous les éléments de données stockés dans le modèle de données logiques sont traités et inversement.

Nivellement de diagrammes à l'aide des liens parent/enfant

9

Systeme de génération de rapports et de documentation

Introduction

Ce chapitre présente les fonctions de documentation et de génération de rapports de Rational System Architect .De plus amples informations sont disponibles dans l'aide en ligne.

Rubriques contenues dans ce chapitre	Page
Système interne de génération de rapports	9-2
Rapports Microsoft Word	9-5
Générateur HTML	9-6

Systeme interne de generation de rapports

Le systeme interne de generation de rapports de Rational System Architect propose plus de 130 rapports predefinis contenus dans des fichiers .rpt. Ces rapports sont accessibles via l'option de menu **Rapports** de l'outil. Ils peuvent aisement etre selectionnes et executes sans aucune modification. L'utilisateur a aussi la possibilite de les modifier ou d'ajouter ses propres rapports a l'aide d'une interface graphique integree. Les rapports sont rediges dans un langage SQL permettant de comprendre les informations stockees dans l'encyclopedie. Il est donc generalement necessaire de maitriser le metamodelle de l'encyclopedie de Rational System Architect et les relations semantiques sous-jacentes pour elaborer un rapport complexe.

Fichiers de rapport predefinis

Rational System Architect contient un ensemble de rapports standard que vous pouvez executer sur les informations de l'encyclopedie de projet afin de creer une sortie imprimee de ces informations. Vous pouvez egalement copier un rapport standard et l'editer afin de le faire correspondre a vos besoins. Enfin, si vous etes plus experimente, vous pouvez creer votre propre rapport Rational System Architect de toutes pieces.

Un certain nombre de rapports predefinis contiennent plusieurs rapports distincts. Ils sont situes dans le sous-repertoire **Rapports**, dans le dossier principal du programme **Rational System Architect**. Les rapports suivants sont disponibles :

Address.rpt : rapports de suivi des definitions adressables (les exigences par exemple)

Enterprise.rpt : rapports sur les diagrammes et les definitions de modelisation Business Enterprise

Ermatrix.rpt : rapports de matrice sur les diagrammes de relation d'entite

Erreport.rpt : rapports sur les diagrammes de relation d'entite

IDEF.rpt : rapports sur les diagrammes et les definitions de la methode IDEF

UML.rpt : rapports sur les diagrammes et les definitions UML

Project.rpt : rapports generaux au niveau du projet

Reports.rpt : rapports generaux sur les diagrammes et les definitions

Rules.rpt : rapports sur les regles dans les diagrammes structurees

XMLschema.rpt : rapports sur les entites, les elements et les attributs

Execution d'un rapport


Pour executer un rapport, procede comme suit :

1. Selectionnez **Rapports, Generateur de rapports**. La boite de dialogue **Rapports** s'ouvre.
2. Selectionnez le fichier de rapport contenant le rapport que vous souhaitez executer. Le fichier de rapport par defaut est **Reports.rpt**. Pour en selectionner un autre, cliquez sur le menu **Fichier** et selectionnez **Ouvrir, Fichier du rapport**.
3. Selectionnez un fichier de rapport dans la boite de dialogue **Selection du fichier de rapport** et cliquez sur **Ouvrir**.
4. Dans la boite de dialogue **Rapports**, selectionnez le rapport que vous souhaitez executer.
5. Cliquez sur **Imprimer** ou sur **Brouillon**.

Creation de votre propre rapport

Le systeme de generation de rapports vous propose une interface graphique et un editeur de texte pour creer vos propres rapports. Vous avez cependant tout interet a vous familiariser avec le metamodelle de Rational System Architect avant de tenter de rediger votre propre rapport. Il est imperatif que, lors de la creation d'un rapport, vous "mettiez en tunnel" les relations appropriees entre divers elements du metamodelle de Rational System Architect. Pour plus d'informations, consultez l'aide et le tutoriel en ligne de Rational System Architect.

Figure 9-1. Le métamodèle de Rational System Architect



La procédure permettant de créer un rapport est la suivante :

1. Sélectionnez **Rapports, Générateur de rapports** pour ouvrir la boîte de dialogue **Rapports**.
2. Vous pouvez également sélectionner **Fichier, Nouveau fichier de rapport**, ou encore utiliser un fichier de rapport existant.
3. Sélectionnez **Ajouter** dans la boîte de dialogue **Rapports**. L'interface graphique **Ajouter un rapport** s'ouvre.
4. Attribuez un nom au rapport et commencez à créer des tunnels entre les diagrammes, les symboles, les définitions et les relations à l'aide de l'interface graphique et à établir des références vers le métamodèle de Rational System Architect.

Remarque : l'aide en ligne contient des informations détaillées sur le système interne de génération de rapports, ainsi qu'un tutoriel en ligne.

Rapports Microsoft Word

La fonction de génération de rapports SA/Word vous permet d'utiliser des modèles Microsoft Word écrits dans le langage de programmation Visual Basic for Applications (VBA) afin d'interroger une encyclopédie ouverte et de générer des rapports formatés dans Word. Différents modèles prédéfinis (fichiers .DOT) sont fournis avec le produit et disponibles dans le sous-répertoire d'installation de Rational System Architect, sous le dossier Templates. Vous pouvez utiliser ces modèles en l'état, les personnaliser ou en créer d'autres à l'aide de VBA.

Modèles Word fournis

Les modèles Word suivants sont fournis dans Rational System Architect. Pour exécuter un rapport Word à partir du produit, sélectionnez **Rapports, Rapports Word** et sélectionnez un rapport dans le menu déroulant.

Saudit9.dot : rapports sur la trace d'ID audit SA.

Sacat.dot : rapports sur la méthodologie Catalyst.

SADiags9.dot : rapports généraux sur les diagrammes du projet.

SAIDEF.dot : rapports sur la méthodologie IDEF.

SALogMod9.dot : rapports sur les modèles de données d'entité de relation logiques.

SAObjMod9.dot : rapports sur les modèles objet/composant UML.

SAPhyMod9.dot : rapports sur les modèles de données physiques.

SAStruct9.dot : rapports sur les modèles d'analyse et de conception structurées.

L'aide en ligne contient des informations détaillées sur le système de génération de rapports SA/Word, ainsi qu'un tutoriel en ligne.

Générateur HTML

Rational System Architect contient un générateur HTML, SA/HTML, qui publie les diagrammes et les définitions d'une encyclopédie Rational System Architect au format HTML. Le contenu de cette encyclopédie peut ainsi être publié sur un site Web ou sur le réseau intranet d'une entreprise.

L'interface conçue dans SA/HTML est facile à utiliser et offre une grande flexibilité dans la génération des fichiers HTML. Un système de modèles permet de contrôler étroitement l'affichage des informations et de personnaliser la présentation des fichiers en fonction de vos besoins.

Fonctionnement de SA/HTML

Pour exécuter le générateur HTML, sélectionnez **Rapports, HTML Rapports** dans le menu principal de Rational System Architect. La boîte de dialogue **System Architect - HTML**, qui contient plusieurs onglets proposant diverses sélections relatives à la génération HTML, s'ouvre.

Vous devez sélectionner un chemin et un nom de fichier pour publier le rapport dans l'option **Publish Home Page** de l'onglet **Général** et sélectionner un ou plusieurs diagrammes à publier dans l'onglet **Diagrammes** pour activer le bouton **Publier**.

L'aide en ligne contient des informations détaillées sur le générateur SA/HTML, ainsi qu'un tutoriel en ligne.

10

Support IBM

Introduction

Un certain nombre de ressources et d'outils d'aide vous permettant d'identifier et de résoudre les incidents sont à votre disposition. En cas d'incident avec le produit, vous pouvez :

Vous reporter aux informations sur l'édition du produit pour en savoir plus sur les incidents connus, les solutions existantes et les informations d'identification et de résolution des incidents.

Vérifier si un module téléchargeable ou un correctif est disponible pour résoudre l'incident.

Search the available knowledge bases to see if the resolution to your problem is already documented.

If you still need help, contact IBM Software Support and report your problem.

Topics in this chapter	Page
Pour contacter le service de support logiciel IBM Rational	10-2

Pour contacter le service de support logiciel IBM Rational

Si vous ne parvenez pas à résoudre un incident à l'aide des ressources d'aide, contactez le service de support logiciel IBM Rational.

Remarque : si vous êtes un ancien client de Telelogic, consultez le site unique de référence pour toutes les ressources de support à l'adresse <http://www.ibm.com/software/rational/support/telelogic/>

Configuration requise :

Pour soumettre un incident au service de support logiciel IBM Rational, vous devez être détenteur d'un contrat de maintenance logicielle Passport Advantage actif. Passport Advantage constitue l'offre globale de licence et de maintenance logicielle d'IBM (mises à niveau des produits et support technique). Vous pouvez vous inscrire à Passport Advantage en ligne à l'adresse

<http://www.ibm.com/software/lotus/passportadvantage/howtoenroll.html>

- Pour en savoir plus, consultez les foires aux questions relatives à Passport Advantage à l'adresse http://www.ibm.com/software/lotus/passportadvantage/brochures_faqs_quickguides.html.
- Pour obtenir de l'aide, prenez contact avec votre interlocuteur IBM habituel.

Pour soumettre un incident en ligne (à partir du site Web IBM) au service de support logiciel IBM Rational, procédez comme suit :

- Enregistrez-vous en tant qu'utilisateur sur le site Web du service de support logiciel IBM Rational. Pour plus d'informations sur cet enregistrement, consultez la page <http://www.ibm.com/software/support/>.
- Inscrivez-vous comme appelant autorisé dans l'outil de demande de service.

Pour contacter le service de support logiciel IBM Rational

Autres informations

Pour en savoir plus sur les actualités, les événements et autres informations relatives au produit, consultez le site Web IBM Rational : <http://www.ibm.com/software/rational/>.

Soumission d'incidents

Pour soumettre un incident au service de support logiciel IBM Rational, procédez comme suit :

1. Déterminez l'impact de l'incident. Lorsque vous soumettez un incident à IBM, vous devez indiquer un niveau de gravité. Vous devez donc comprendre et évaluer l'impact de cet incident sur les opérations.

Pour déterminer le niveau de gravité, utilisez le tableau suivant.

Gravité	Description
1	L'impact de l'incident est critique : l'utilisation du programme est impossible et l'impact sur les opérations est critique. La résolution de l'incident doit être immédiate.
2	L'impact de l'incident est important : le programme peut être utilisé, mais de façon très limitée.
3	L'incident a un certain impact sur les opérations : le programme peut être utilisé, mais certaines fonctions moins importantes ne sont pas disponibles.
4	L'impact de l'incident est minime : l'impact sur les opérations est minime ou une solution palliative acceptable a été mise en place.

2. Décrivez l'incident et rassemblez les informations nécessaires. Lorsque vous décrivez l'incident à IBM, soyez aussi précis que possible. Donnez toutes les informations utiles afin que les spécialistes du service de support logiciel IBM Rational puissent vous aider efficacement à résoudre l'incident. Pour gagner du temps, préparez les réponses aux questions suivantes :
 - Quelles versions du logiciel étaient en cours d'exécution lorsque l'incident s'est produit ?
 - Pour déterminer le nom et la version exacts du produit, utilisez l'option qui vous concerne :
 - Démarrez le gestionnaire d'installation IBM et cliquez sur **File > View Installed Packages**. Développez un groupe de package et sélectionnez un package pour en voir le nom et le numéro de version.
 - Démarrez le produit et cliquez sur **Aide > A propos de** pour voir le nom et le numéro de version de l'offre.
 - Quel système d'exploitation utilisez-vous ? Quelle est sa version (et celle des service packs ou des correctifs installés) ?
 - Avez-vous des fichiers journaux, traces et messages relatifs à l'incident ?
 - Pouvez-vous recréer l'incident ? Si oui, quelles étapes avez-vous exécuté pour recréer l'incident ?
 - Avez-vous apporté des modifications au système ? Avez-vous par exemple modifié le matériel, le système d'exploitation, le logiciel réseau ou d'autres composants du système ?
3. Utilisez-vous actuellement une solution palliative ? Si oui, préparez une description de cette solution.

Pour contacter le service de support logiciel IBM Rational

4. Soumettez l'incident au service de support logiciel IBM Rational de l'une des façons suivantes :

- En ligne : accédez au site Web du service de support logiciel IBM Rational à la page <https://www.ibm.com/software/rational/support/>. Dans le navigateur de tâches du support Rational, cliquez sur **Open Service Request**. Sélectionnez l'outil électronique de rapport d'incident et ouvrez un PMR (Problem Management Record) pour décrire l'incident.
- Pour plus d'informations sur l'ouverture d'une demande de service, consultez la page <http://www.ibm.com/software/support/help.html>.
- Vous pouvez également ouvrir une demande de service en ligne avec IBM Support Assistant. Pour plus d'informations, consultez la page <http://www.ibm.com/software/support/isa/faq.html>.
- Par téléphone : pour identifier le numéro de téléphone à appeler dans votre pays ou dans votre région, consultez le répertoire IBM des contacts dans le monde à l'adresse <http://www.ibm.com/planetwide/> et cliquez sur le nom de votre pays ou de votre région géographique.
- Via votre interlocuteur IBM habituel : si vous ne parvenez pas à contacter le service de support logiciel IBM Rational en ligne ou par téléphone, contactez votre interlocuteur IBM habituel. Il pourra si nécessaire ouvrir une demande de service pour vous. Pour plus d'informations sur les contacts de chaque pays, consultez la page <http://www.ibm.com/planetwide/>.

Support IBM

11

Remarques	11 - 2
Marques	11- 6
Remerciements	11- 7

Remarques

© Copyright IBM Corporation 1986, 2009.

Le présent document peut contenir des informations ou des références concernant certains produits, logiciels ou services IBM non annoncés dans ce pays. Pour plus de détails, référez-vous aux documents d'annonce disponibles dans votre pays, ou adressez-vous à votre partenaire commercial IBM. Toute référence à un produit, logiciel ou service IBM n'implique pas que seul ce produit, logiciel ou service puisse être utilisé. Tout autre élément fonctionnellement équivalent peut être utilisé, s'il n'enfreint aucun droit d'IBM. Il est de la responsabilité de l'utilisateur d'évaluer et de vérifier lui-même les installations et applications réalisées avec des produits, logiciels ou services non expressément référencés par IBM.

IBM peut détenir des brevets ou des demandes de brevet couvrant les produits mentionnés dans le présent document. La remise de ce document ne vous donne aucun droit de licence sur ces brevets ou demandes de brevet. Si vous désirez recevoir des informations concernant l'acquisition de licences, veuillez en faire la demande par écrit à l'adresse suivante :

IBM Director of Licensing
IBM Corporation
North Castle Drive
Armonk, NY 10504-1785

Les informations sur les licences concernant les produits utilisant un jeu de caractères double octet peuvent être obtenues par écrit à l'adresse suivante :

IBM World Trade Asia Corporation
Licensing
2-31 Roppongi 3-chome, Minato-ku
Tokyo 106-0032, Japan

Le paragraphe suivant ne s'applique ni au Royaume-Uni, ni dans aucun pays dans lequel il serait contraire aux lois locales.

LE PRESENT DOCUMENT EST LIVRE EN L'ETAT SANS AUCUNE GARANTIE EXPLICITE OU IMPLICITE. IBM DECLINE NOTAMMENT TOUTE RESPONSABILITE RELATIVE A CES INFORMATIONS EN CAS DE CONTREFACON AINSI QU'EN CAS DE DEFAUT D'APTITUDE A L'EXECUTION D'UN TRAVAIL DONNE. Certaines juridictions n'autorisent pas l'exclusion des garanties implicites. Dans ce cas, l'exclusion ci-dessus ne vous sera pas applicable.

Le présent document peut contenir des inexactitudes ou des coquilles. Ce document est mis à jour périodiquement. Chaque nouvelle édition inclut les mises à jour. IBM peut, à tout moment et sans préavis, modifier les produits et logiciels décrits dans ce document.

Les références à des sites Web non IBM sont fournies à titre d'information uniquement et n'impliquent en aucun cas une adhésion aux données qu'ils contiennent. Les éléments figurant sur ces sites Web ne font pas partie des éléments du présent produit IBM et l'utilisation de ces sites relève de votre seule responsabilité.

IBM pourra utiliser ou diffuser, de toute manière qu'elle jugera appropriée et sans aucune obligation de sa part, tout ou partie des informations qui lui seront fournies.

Les licenciés souhaitant obtenir des informations permettant : (i) l'échange des données entre des logiciels créés de façon indépendante et d'autres logiciels (dont celui-ci), et (ii) l'utilisation mutuelle des données ainsi échangées, doivent adresser leur demande à :

Intellectual Property Dept. for Rational Software
IBM Corporation
1 Rogers Street
Cambridge, MA 02142
U.S.A

Ces informations peuvent être soumises à des conditions particulières, prévoyant notamment le paiement d'une redevance.

Le logiciel sous licence décrit dans ce document et tous les éléments sous licence disponibles s'y rapportant sont fournis par IBM conformément aux dispositions de l'ICA, des Conditions internationales d'utilisation des logiciels IBM ou de tout autre accord équivalent.

Les données de performance indiquées dans ce document ont été déterminées dans un environnement contrôlé. Par conséquent, les résultats peuvent varier de manière significative selon l'environnement d'exploitation utilisé. Certaines mesures évaluées sur des systèmes en cours de développement ne sont pas garanties sur tous les systèmes disponibles. En outre, elles peuvent résulter d'extrapolations. Les résultats peuvent donc varier. Il incombe aux utilisateurs de ce document de vérifier si ces données sont applicables à leur environnement d'exploitation.

Les informations concernant des produits non IBM ont été obtenues auprès des fournisseurs de ces produits, par l'intermédiaire d'annonces publiques ou via d'autres sources disponibles. IBM n'a pas testé ces produits et ne peut confirmer l'exactitude de leurs performances ni leur compatibilité. Elle ne peut recevoir aucune réclamation concernant des produits non IBM. Toute question concernant les performances de produits non IBM doit être adressée aux fournisseurs de ces produits.

Le présent document peut contenir des exemples de données et de rapports utilisés couramment dans l'environnement professionnel. Ces exemples mentionnent des noms fictifs de personnes, de sociétés, de marques ou de produits à des fins illustratives ou explicatives uniquement. Toute ressemblance avec des noms de personnes, de sociétés ou des données réelles serait purement fortuite.

Licence sur les droits d'auteur

Le présent logiciel contient des exemples de programmes d'application en langage source destinés à illustrer les techniques de programmation sur différentes plateformes d'exploitation. Vous avez le droit de copier, de modifier et de distribuer ces exemples de programmes sous quelque forme que ce soit et sans paiement d'aucune redevance à IBM, à des fins de développement, d'utilisation, de vente ou de distribution de programmes d'application conformes aux interfaces de programmation des plateformes pour lesquels ils ont été écrits ou aux interfaces de programmation IBM. Ces exemples de programmes n'ont pas été rigoureusement testés dans toutes les conditions. Par conséquent, IBM ne peut garantir expressément ou implicitement la fiabilité, la maintenabilité ou le fonctionnement de ces programmes.

Toute copie totale ou partielle de ces programmes exemples et des oeuvres qui en sont dérivées doit comprendre une notice de copyright, libellée comme suit :

© (nom de votre société) (année). Des segments de code sont dérivés des Programmes exemples d'IBM Corp. © Copyright IBM Corp. 2000, 2009.

Si vous visualisez ces informations en ligne, il se peut que les photographies et illustrations en couleur n'apparaissent pas à l'écran.

Marques

IBM, le logo IBM logo et ibm.com sont des marques d'International Business Machines Corp. dans de nombreux pays. Les autres noms de produits et de services peuvent appartenir à IBM ou à des tiers. La liste actualisée de toutes les marques d'IBM est disponible sur la page Web "Copyright and trademark information" à www.ibm.com/legal/copytrade.html.

Microsoft et Windows sont des marques de Microsoft Corporation aux Etats-Unis et/ou dans certains autres pays.

Les autres noms de sociétés, de produits et de services peuvent appartenir à des tiers.

Remerciements

International Proofreader anglais (Etats-Unis et Royaume-Uni) - Systèmes de vérification de texte © 2003, Vantage Technology Holdings, Inc. Tous droits réservés. Reproduction ou désassemblage de la base de données ou des algorithmes incorporés interdit.

International Proofreader français - Système de vérification de texte © 2003, Vantage Technology Holdings, Inc. Tous droits réservés. Reproduction ou désassemblage de la base de données ou des algorithmes incorporés interdit.

International Proofreader allemand - Système de vérification de texte © 2003, Vantage Technology Holdings, Inc. Tous droits réservés. Reproduction ou désassemblage de la base de données ou des algorithmes incorporés interdit.

International Proofreader afrikaans - Système de vérification de texte © 2003, Vantage Technology Holdings, Inc. Tous droits réservés. Reproduction ou désassemblage de la base de données ou des algorithmes incorporés interdit.

International Proofreader catalan - Système de vérification de texte © 2003, Vantage Technology Holdings, Inc. Tous droits réservés. Reproduction ou désassemblage de la base de données ou des algorithmes incorporés interdit.

International Proofreader tchèque - Système de vérification de texte © 2003, Vantage Technology Holdings, Inc. Tous droits réservés. Reproduction ou désassemblage de la base de données ou des algorithmes incorporés interdit.

International Proofreader danois - Système de vérification de texte © 2003, Vantage Technology Holdings, Inc. Tous droits réservés. Reproduction ou désassemblage de la base de données ou des algorithmes incorporés interdit.

International Proofreader néerlandais - Système de vérification de texte © 2003, Vantage Technology Holdings, Inc. Tous droits réservés. Reproduction ou désassemblage de la base de données ou des algorithmes incorporés interdit.

International Proofreader finnois - Système de vérification de texte © 2003, Vantage Technology Holdings, Inc. Tous droits réservés.

Reproduction ou désassemblage de la base de données ou des algorithmes incorporés interdit.

International Proofreader grec - Système de vérification de texte
© 2003, Vantage Technology Holdings, Inc. Tous droits réservés.
Reproduction ou désassemblage de la base de données ou des algorithmes incorporés interdit.

International Proofreader italien - Système de vérification de texte
© 2003, Vantage Technology Holdings, Inc. Tous droits réservés.
Reproduction ou désassemblage de la base de données ou des algorithmes incorporés interdit.

International Proofreader norvégien - Système de vérification de texte
© 2003, Vantage Technology Holdings, Inc. Tous droits réservés.
Reproduction ou désassemblage de la base de données ou des algorithmes incorporés interdit.

International Proofreader portugais - Système de vérification de texte
© 2003, Vantage Technology Holdings, Inc. Tous droits réservés.
Reproduction ou désassemblage de la base de données ou des algorithmes incorporés interdit.

International Proofreader russe - Système de vérification de texte
© 2003, Vantage Technology Holdings, Inc. Tous droits réservés.
Reproduction ou désassemblage de la base de données ou des algorithmes incorporés interdit.

International Proofreader espagnol - Système de vérification de texte
© 2003, Vantage Technology Holdings, Inc. Tous droits réservés.
Reproduction ou désassemblage de la base de données ou des algorithmes incorporés interdit.

International Proofreader suédois - Système de vérification de texte
© 2003, Vantage Technology Holdings, Inc. Tous droits réservés.
Reproduction ou désassemblage de la base de données ou des algorithmes incorporés interdit.